Acronis



Informazioni sul copyright

Copyright © Acronis International GmbH, 2002-2015. Tutti i diritti riservati.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds.

VMware e VMware Ready sono marchi commerciali e/o marchi registrati di VMware, Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni.

Windows e MS-DOS sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Tutti gli altri marchi commerciali e copyright a cui si fa riferimento sono proprietà dei rispettivi titolari.

La diffusione di versioni di questo documento modificate sostanzialmente è proibita senza il permesso esplicito del titolare del copyright.

La diffusione di quest'opera o di opere da essa derivate sotto qualsiasi forma standard di libro (cartaceo) a scopi commerciali è proibita in assenza del permesso da parte del titolare del copyright.

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È FORNITA "COSÌ COME SI PRESENTA" E QUALSIVOGLIA CONDIZIONE, DICHIARAZIONE E GARANZIA, SIA ESSA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UN FINE SPECIFICO O PER EVITARE TRASGRESSIONI, SI INTENDE ESCLUSA, NELLA MISURA IN CUI LE SUDDETTE RINUNCE SIANO DA INTENDERSI LEGALMENTE CONSENTITE.

Assieme al Software e/o al Servizio potrebbe essere fornito codice di terze parti. I termini di licenza di tali terze parti sono descritti in dettaglio nel file license.txt che si trova nella directory di installazione principale. È sempre possibile trovare l'elenco degli ultimi aggiornamenti del codice di terze parti e i relativi termini di licenza utilizzati con il Software e/o il servizio all'indirizzo http://kb.acronis.com/content/7696

Tecnologie protette da brevetto Acronis

Le tecnologie utilizzate in questo prodotto sono protette e tutelate da uno o più Numeri di brevetto USA: 7,047,380; 7,275,139; 7,281,104; 7,318,135; 7,353,355; 7,366,859; 7,475,282; 7,603,533; 7,636,824; 7,650,473; 7,721,138; 7,779,221; 7,831,789; 7,886,120; 7,895,403; 7,934,064; 7,937,612; 7,949,635; 7,953,948; 7,979,690; 8,005,797; 8,051,044; 8,069,320; 8,073,815; 8,074,035; 8,145,607; 8,180,984; 8,225,133; 8,261,035; 8,296,264; 8,312,259; 8,347,137; 8,484,427; 8,645,748; 8,732,121 e applicazioni in attesa di brevetto.

[&]quot;Acronis" e "Acronis Secure Zone" sono marchi registrati di Acronis International GmbH.

[&]quot;Acronis Compute with Confidence", "Acronis Startup Recovery Manager", "Acronis Active Restore", "Acronis Instant Restore" e il logo Acronis sono marchi registrati di Acronis International GmbH.

Sommario

:	1	Introduzione a Acronis Backup for VMware	7
2	2	Panoramica di Acronis Backup for VMware	8
2.1		Caratteristiche di Acronis Backup for VMware	8
3	3	Funzionamento di Acronis Backup for VMware	9
3.1		Backup e ripristino di macchine virtuali	
3.2		Struttura archivio di backup	
3	3.2.		
3	3.2.	Schema di backup con file singolo (modalità Sempre incrementale)	10
4	4	Installazione di Acronis Backup for VMware	11
4.1		Requisiti	11
	4.1.		
	4.1.	-1	
	4.1.: 4.1.:		
4.2		Opzioni di installazione	
	4.2.:	•	
	+.2 1.2.:	·	
	4.2.:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4	4.2.		
4	1.2.	5 Utilizzo di un archivio collegato localmente	25
4.3		Disinstallazione di Acronis Backup for VMware	25
!	5	Guida rapida	26
5.1		Gestione del Pannello di controllo	27
5.2		Utilizzo della console Web	28
į	5.2.	1 Schede multifunzione	28
į	5.2.	2 Collegamento Disconnetti	31
(6	Integrazione vCenter	32
-	7	Pannello di controllo centralizzato	35
1	8	Backup	37
8.1		Selezione delle MV per il backup	
8.2		Quando eseguire il backup	
8.3		Dove eseguire il backup	
8.4		Come eseguire il backup	
	3.4.		
	3.4. 3.4.	·	
	3.4.:	•	
8	3.4.	·	
8.5		Opzioni	45
8	3.5.	Protezione archivio	45
8	3.5.		
	3.5.	•	
8	3.5.	4 Gestione degli errori	47

8.5		
8.5 8.5		
8.6	Gestione dell'attività di backup creata	
9	Replica	
	•	
9.1	Nuova attività di replica	
9.1 9.1		
9.1		
9.1	·	
9.2	Gestione MV replicate	55
9.2	.1 Gestore MV replicate	55
9.2		
9.2		
9.2 9.2		
10	'	
	•	
10.1	Ripristino di un backup di macchine virtuali	
_	1.1 Selezione delle MV per il ripristino	
	1.3 Come effettuare il ripristino	
10.	1.4 Opzioni	
10.	•	
10.2	Ripristino di file	
_	2.1 Selezionare le MV da cui estrarre i file	
	2.2 Esplorazione punto di ripristino	
	Estrazione del backup di Microsoft Exchange Server	
_	3.1 Estrazione dei database	
10.	·	
	Estrazione dei database di Microsoft SQL Server	
	Estrazione dei dati di Microsoft SharePoint Server	
11	Esecuzione delle MV dal backup	76
11.1	Selezione delle MV da cui eseguire il backup	
11.1	Posizione di esecuzione delle MV	
11.3	Impostazioni aggiuntive	
11.4	Gestione delle attività "Esegui MV dal backup" create	
12	<u> </u>	
12.1	Esecuzione di una migrazione P2V	80
13	Ripristino bare metal di host ESXi	81
13.1	Backup configurazione host ESXi	81
13.2	Ripristino configurazione host ESXi	84
14	Gestione delle attività	87
14.1	Esecuzione di un'attività	
	Annullamento di un'attività	

14.3	Mo	odifica di un'attività	88
14.4	Elii	minazione di un'attività	88
14.5	Vis	ualizzazione registri attività	88
14.6	Vis	ualizzazione dettagli attività	88
15		Gestione punti di ripristino	92
15.1	Ag	giunta di una posizione di backup	93
15.2		talogo macchine virtuali	
15.3		enco Punti di ripristino	
15.4		neda Riepilogo	
15.5		perazioni con gli elementi selezionati	
15.		Ripristina	
15.		Ripristino di Exchange	
15.	5.3	Esegui MV dal backup	96
15.		Ripristino di file	
15.		Convalida	
15.	5.6	Elimina	
16		Altre operazioni	97
16.1	Co	nvalida di backup	
16.		Elementi della convalida	
16.2	Ge	stione delle MV montate	98
16.	2.1	Elenco MV montate	
16.		Dettagli su MV montate	
16.		Smontaggio delle MV	
		stione dei registri	
16.	_	Elenco registri	
16.		Cancellazione registri	
16. 16.		Salvataggio registri in un file	
		stione delle licenze	
		Aggiunta di una licenza	
16.		Errore aggiunta licenza	
16.		Rimozione licenza/host ESX(i)	
16.	4.4	Licenze disponibili	105
16.5	Ge	stione degli host ESX(i)	106
16.	5.1	Elenco host ESX(i)	106
16.	_	Aggiunta host ESX(i)	
16.		Aggiunta di un host ESX(i) che fa parte di vCenter	
16. 16.		Credenziali di accesso	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		stione impostazioni	
16.0 16.0		Abbonamento a Cloud Backup Proxy di Cloud Backup	
16.		Password dell'agente	
16.		Configurazione esportazione/importazione	
17		Procedure consigliate	
17.1	Ba	ckup di macchine virtuali in una condivisione di rete	
		pristino di un backup di una macchina virtuale in una nuova posizione	

17.3	Ripristino di file/cartelle	116
18	Supporto	117
18.1	Assistenza tecnica	117
18.2	Risoluzione dei problemi	117
19	Glossario	118

1 Introduzione a Acronis Backup for VMware

Acronis ritiene che la virtualizzazione e la transizione al cloud non rappresentino solo una modalità di calcolo migliore, ma che consentano anche di ottenere tempi di inattività inferiori e un ripristino più rapido riducendo i costi. Sfortunatamente, la maggior parte delle soluzioni di backup e ripristino progettate per sistemi fisici non è adatta agli ambienti virtuali o non consente di ottenere tutti i vantaggi e i risparmi che la virtualizzazione potrebbe fornire.

Acronis si impegna ad aiutare i suoi clienti e partner del canale a ottenere il massimo dalla virtualizzazione e mira a stabilire un nuovo standard per il backup e il ripristino in ambienti virtualizzati attraverso:

- Riduzione dei costi operativi e di manutenzione dell'IT per sostenere le prestazioni aziendali, fornendo tecnologie semplici da utilizzare e facili da implementare.
- Riduzione al minimo dei costi di gestione e ottenimento dei massimi vantaggi dagli ambienti VMware vSphere, fornendo una soluzione di backup e ripristino progettata appositamente per ambienti virtualizzati.
- Riduzione al minimo del rischio di perdita dei dati, archiviando i backup fuori sede in Acronis Cloud Storage.

2 Panoramica di Acronis Backup for VMware

Acronis Backup for VMware (già vmProtect 9) è una soluzione di backup e ripristino completa progettata per ambienti VMware vSphere™. Consente alle organizzazioni di eseguire un backup senza agenti di macchine virtuali ESX(i) complete, con la possibilità di ripristinare macchine complete o singoli file e cartelle.

2.1 Caratteristiche di Acronis Backup for VMware

Utilizzando la tecnologia di creazione di immagini Acronis, Acronis Backup for VMware crea un'immagine esatta (backup) della macchina virtuale, includendo il sistema operativo guest, i file di configurazione e le applicazioni, le proprietà dei pool di risorse/vApp e le impostazioni dei datastore. Quindi offre la possibilità di ripristinare il backup sull'host ESX(i) originale o su uno nuovo. La possibilità di avviare una macchina virtuale direttamente da un backup senza eseguire un ripristino reale, rendendo la MV operativa in pochi secondi dopo un guasto, è una delle nuove caratteristiche principali.

Altre nuove caratteristiche includono:

- Un'opzione per scegliere tra appliance virtuale e installazione basata su Windows.
- Interfaccia utente semplice da utilizzare basata sul Web.
- Backup senza LAN con accesso diretto all'archivio condiviso.
- Esecuzione istantanea di una MV da un backup su un host ESX(i) esistente per il ripristino rapido.
- Nuovo formato di archiviazione migliorato sempre incrementale per i backup.
- Backup simultaneo di più macchine virtuali.
- Supporto per il backup/ripristino delle impostazioni di vApp/pool di risorse.
- Supporto CBT (Change Block Tracking).
- Piano di ripristino di emergenza.
- Pannello di controllo centralizzato.

I vantaggi principali dell'utilizzo di Acronis Backup for VMware sono:

- Facilità di utilizzo. Acronis Backup for VMware può essere distribuito come appliance virtuale o installato in una macchina Windows e gestito tramite una nuovissima interfaccia basata sul Web. Data l'esperienza di Acronis nella realizzazione di GUI intuitive e nella focalizzazione su VMware, l'interfaccia consente di iniziare subito senza dover analizzare o leggere la documentazione e permette di evitare errori pericolosi o configurazioni errate.
- Maggiore funzionalità. Oltre alle funzionalità standard di backup e ripristino, Backup for VMware include funzionalità uniche, come: esecuzione di macchine virtuali direttamente dal backup; numero illimitato di conversioni P2V; backup in Acronis Cloud Storage basato sul cloud; crittografia a 256 bit standard del settore per la protezione dei backup.
- 3. **TCO (costo totale di proprietà) ridotto.** Backup for VMware ha un prezzo per CPU e i prezzi di listino sono molto convenienti. Virtual Appliance non richiede una macchina dedicata o una licenza Windows per funzionare; inoltre una soluzione affidabile e intuitiva consente all'amministratore di risparmiare tempo e costi di gestione.
- 4. Investimenti sicuri lavorando con un produttore consolidato.

3 Funzionamento di Acronis Backup for VMware

3.1 Backup e ripristino di macchine virtuali

Come accade per una macchina fisica, la macchina virtuale (o più MV come infrastruttura virtuale completa) deve essere protetta. Una volta installato Acronis Backup for VMware Agent, sarà possibile:

- Eseguire il backup di una o più macchine virtuali residenti nel server senza dover installare software aggiuntivo in ogni singola macchina virtuale.
- Ripristinare una macchina virtuale sulla stessa macchina virtuale o su una macchina virtuale diversa che si trova nello stesso server o in un altro server di virtualizzazione. La configurazione della macchina virtuale archiviata nel backup di una macchina virtuale e i dischi virtuali verranno ripristinati in una nuova macchina virtuale.

Una macchina virtuale può essere in linea (in esecuzione), non in linea (arrestata), sospesa o passare da uno stato all'altro durante il backup.

Durante il ripristino in una macchina virtuale, questa deve essere non in linea (arrestata). La macchina verrà arrestata automaticamente prima del ripristino. È possibile optare per l'arresto manuale delle macchine.

È possibile ottenere informazioni dettagliate nelle sezioni "Creazione di un backup di macchine virtuali" (p. 37) e "Ripristino di un backup di macchine virtuali" (p. 60).

3.2 Struttura archivio di backup

Acronis Backup for VMware consente di creare il backup di macchine virtuali utilizzando uno dei due schemi dell'archivio di backup: Schema di backup per più file (modalità legacy) o Schema di backup con file singolo (modalità sempre incrementale).

In Acronis Backup for VMware lo Schema di backup con file singolo è impostato come predefinito.

3.2.1 Schema di backup per più file (modalità legacy)

Con questo schema, i dati di ogni backup vengono archiviati in un file di archivio separato (estensione .tib). Viene creato un backup completo al primo avvio. I backup successivi vengono eseguiti secondo il metodo incrementale.

Configurare le regole di conservazione dei backup e specificare le impostazioni appropriate. I backup scaduti, ovvero i backup più vecchi del numero di giorni specificato (definito dalle regole di conservazione) vengono eliminati dinamicamente conformemente alla seguente procedura:

Notare che non è possibile eliminare un backup con dipendenze. Per esempio, se si dispone di un backup completo e un set di backup incrementali, non è possibile eliminare semplicemente il backup completo. Eseguendo questa operazione, i backup incrementali non potranno essere ripristinati. I backup che diventano soggetti a eliminazione (secondo le regole di conservazione) non verranno eliminati fino a quando anche tutti i backup dipendenti potranno essere eliminati. Questo limite può essere superato utilizzando la modalità di backup sempre incrementale.

3.2.2 Schema di backup con file singolo (modalità Sempre incrementale)

Di solito, i backup sono conservati solo per un certo periodo di tempo (periodo di conservazione) o è presente un criterio per conservare solo gli ultimi X backup nella catena di backup. Gli archivi di backup sono gestiti su base giornaliera, settimanale, ecc. Il limite principale degli archivi di backup in modalità Legacy è che non è possibile eliminare un backup casuale dalla catena di backup, poiché i backup successivi potrebbero dipendere da esso. È in questo caso che l'archivio di backup Sempre incrementale può essere d'aiuto.

La modalità Sempre incrementale utilizza un formato di archivio di nuova generazione che può contenere diversi backup di una serie di macchine virtuali. Dopo il primo backup completo, tutti gli altri backup vengono salvati in questo archivio in modalità incrementale. Fisicamente tutti i dati si trovano all'interno di un file, a differenza del formato archivio Legacy, in cui ogni backup è archiviato in un file separato in formato .tib. Per questo, a differenza di un archivio in modalità Legacy, è possibile eliminare un backup casuale dall'archivio Sempre incrementale anche se presenta dipendenze.

Quando un determinato backup scade a causa delle regole di conservazione pre-definite (per esempio "elimina i backup se sono più vecchi di 2 giorni"), l'algoritmo di backup contrassegna semplicemente i blocchi dei backup obsoleti come "disponibili".

I blocchi dei backup scaduti con dipendenze (necessari per il ripristino di backup più recenti) non sono contrassegnati come "disponibili" per garantire la coerenza dell'archivio. Ogni giorno, l'archivio deve contenere dati non più vecchi di due giorni per ripristinare il backup (periodo di conservazione). Questa è la regola di base dell'archivio Sempre incrementale. Tutti i dati in eccesso all'interno dell'archivio sono contrassegnati per l'eliminazione, ovvero come spazio "disponibile". L'archivio iniziale occupa ancora lo stesso spazio di prima nello spazio di archiviazione, tuttavia tutti i backup più recenti verranno scritti prima nei blocchi "disponibili" e solo se tutti i blocchi "disponibili" sono pieni le dimensioni dell'archivio aumenteranno.

Questo approccio consente di mantenere le dimensioni dell'archivio quanto più ridotte possibile e impedisce una crescita eccessiva. Inoltre, l'implementazione di questo schema di backup consente di risparmiare molto tempo e risorse per la gestione dei backup all'interno dell'archivio, poiché la marcatura dei blocchi "disponibili" è un'operazione quasi istantanea. Quindi, le limitazioni della modalità Legacy dell'archivio non sono più valide per l'archivio Sempre incrementale.

Le dimensioni totali dell'archivio Sempre incrementale includono le dimensioni dei blocchi "utilizzati" e le dimensioni dei blocchi "disponibili". Di solito le dimensioni dell'archivio Sempre incrementale non aumentano in modo indefinito e rimangono entro le dimensioni totali dei backup da conservare.

4 Installazione di Acronis Backup for VMware

4.1 Requisiti

4.1.1 Sistemi operativi supportati

Acronis Backup for VMware supporta i seguenti sistemi operativi:

- Windows XP Professional SP2 (x64), SP3 (x86).
- Windows Server 2003, 2003 R2: edizioni Standard, Enterprise, Small Business Server (x86, x64).
- Windows Vista: tutte le edizioni (x86, x64).
- Windows 7: tutte le edizioni (x86, x64).
- Windows 8, 8.1.
- Windows Server 2008: edizione Standard, Enterprise, Foundation (x86, x64).
- Windows Small Business Server 2008.
- Windows Server 2008 R2: edizione Standard, Enterprise, Datacenter, Foundation.
- Windows Small Business Server 2011.
- Windows Server 2012, 2012 R2.

4.1.2 Requisiti di sistema

Requisiti di sistema (installazione)

I componenti installati in Windows sono i seguenti:

Nome edizione	Memoria (oltre a quella richiesta dal sistema operativo e dalle applicazioni in esecuzione)	Spazio su disco richiesto per l'installazione o l'aggiornamento	Spazio su disco occupato dai componenti
Backup for VMware	80 MB	1 GB	500 MB

Per eseguire ogni attività (backup, ripristino, esecuzione MV, convalida e così via) l'agente richiede circa 100 MB di memoria. Acronis Backup for VMware può eseguire fino a cinque attività parallele alla volta (come attività di backup parallele, ecc.). Se sono in esecuzione più di cinque attività simultaneamente, l'agente elaborerà solo le prime cinque, mentre le altre attività rimarranno in coda con stato "in attesa".

Notare inoltre che Acronis Backup for VMware impegna e utilizza sempre le seguenti porte TCP del sistema: 111 (sunrpc), 9000 (WCS), 764 (nfs_server), 9876 (Remote Agent Service) e la porta UDP: 2049 (nfs).

Ambienti vSphere supportati

In questo elenco sono indicati gli ambienti supportati per Acronis Backup for VMware:

- VMware vSphere (Virtual Infrastructure).
- Tipi di server: ESX ed ESXi.
- Versioni: 4.0*, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0.
- Edizioni/Licenze:

- VMware vSphere Standard (la modalità di backup con aggiunta a caldo è supportata solo su vSphere 5.0 e versione superiore).
- VMware vSphere Advanced.
- VMware vSphere Enterprise.
- VMware vSphere Enterprise Plus.
- VMware vSphere Essentials (la modalità di backup con aggiunta a caldo è supportata solo su vSphere 5.0 e versione superiore).
- VMware vSphere Essentials Plus (la modalità di backup con aggiunta a caldo è supportata solo su vSphere 5.0 o versione superiore).

VMware vSphere Hypervisor (ESXi gratuito) NON è supportato.

(*) L'ambiente ESX(i) versione 4.0 è supportato con eccezioni; ad esempio, le funzionalità di Estrazione del backup di Exchange Server (p. 69) e Backup della configurazione di ESXi (p. 81) non sono supportate.

Requisiti di sistema per macchine virtuali con backup effettuato

Versioni supportate di Microsoft Exchange: MS Exchange Server 2003 SP2+, MS Exchange Server 2007, MS Exchange Server 2010, MS Exchange Server 2013 (SOLO backup e ripristino di database). L'estrazione dei database di MS Exchange che si trovano su dischi dinamici di Windows (LDM) NON è supportata.

Versioni supportate di Microsoft SQL: MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2008, MS SQL Server 2012.

Versioni supportate di Microsoft SharePoint: MS Windows SharePoint Services 3.0 SP2, MS Office SharePoint Server 2007 SP2, MS SharePoint Foundation 2010 SP1, MS SharePoint Server 2010 SP1, MS SharePoint 2013 Technical Preview.

Acronis Backup for VMware supporta i seguenti file system per le macchine virtuali dei backup: NTFS/FAT16/FAT32/ext2/ext3/ext4/ReFS. Per altri file system delle MV è utilizzata la modalità di backup a livello dei settori; questo significa che il ripristino granulare da questi archivi non è possibile (è possibile ripristinare solo MV complete). Un esempio di file system non supportati è costituito dai volumi LVM Linux (o dai dischi dinamici Windows). Il loro backup viene eseguito in modalità settore per settore.

Notare che i seguenti ambienti per le operazioni di backup/ripristino NON sono supportati:

- Dischi RDM (Raw Device Mapping).
- MV a tolleranza di errore.

Inoltre NON è possibile eseguire il backup di unità virtuali indipendenti quando la macchina virtuale è accesa. Spegnere le MV prima di eseguirne il backup.

Requisiti di sistema per Web Console

Per un funzionamento ottimale di Acronis Backup for VMware Web Console, è necessario disporre di una delle seguenti versioni del browser Web:

- Mozilla Firefox 3.6 o versione superiore.
- Internet Explorer 7.0 o versione superiore.
- Opera 10.0 o versione superiore.
- Safari 5.0 o versione superiore.
- Google Chrome 10.0 o versione superiore.

Per il funzionamento corretto della console Web con IE 8, controllare le impostazioni di Internet. L'opzione **Strumenti** -> **Opzioni Internet** -> scheda **Sicurezza** -> **Internet** -> **Livello di sicurezza** non deve essere impostata su "Alto". Il livello di privacy della scheda **Privacy** deve essere impostato su "Medio alta" o inferiore.

Per il funzionamento corretto della console Web con IE 9, controllare le impostazioni di Internet. Strumenti -> Opzioni Internet -> Avanzate -> Deselezionare l'opzione "Non salvare pagine crittografate su disco", altrimenti la funzionalità Ripristino di file non funzionerà correttamente.

4.1.3 Come installare VMware Tools

Acronis Backup for VMware richiede l'installazione di VMware Tools all'interno delle macchine virtuali di cui si prevede di eseguire il backup. Questo è necessario per il supporto adeguato della quiescenza del file system (utilizzare il supporto VSS) e per abilitare la funzionalità di esclusione dei file e delle cartelle. Per installare VMware Tools:

- Eseguire il client VMware Infrastructure/vSphere.
- Connettersi al server ESX(i).
- Selezionare la macchina virtuale ed eseguire il sistema operativo guest.
- Fare clic con il pulsante destro sulla macchina virtuale e selezionare Guest-> Installa/Aggiorna
 VMware Tools.
- Seguire le istruzioni sullo schermo.

Notare che la funzionalità **Esegui MV dal backup** richiede la configurazione della rete di VMkernel sul server ESX(i). Questa operazione può essere effettuata nel client vSphere passando a **Configurazione->Rete** e aggiungendo il tipo di connessione VMkernel alle proprietà di vSwitch.

4.1.4 Privilegi per il backup e ripristino delle MV

Dopo aver installato l'agente di Acronis Backup for VMware su una macchina Windows o averlo distribuito su un host ESX(i), la prima operazione da eseguire è la configurazione degli host ESX(i)/vCenter che verranno gestiti da questo agente. L'ambito delle operazioni disponibili dipende dai privilegi di un utente (specificato durante l'aggiunta di un host ESX(i)/vCenter nella console Web dell'agente di Backup for VMware: **Configurazione**-> **Host ESX(i)**) in vCenter Server. Sono disponibili solo le azioni per le quali l'utente dispone di autorizzazione. Le tabelle seguenti contengono i privilegi richiesti per il backup e il ripristino di macchine virtuali ESX(i) e per la distribuzione di appliance virtuali.

Privilegi su vCenter Server o sull'host ESX(i)

Nella tabella seguente sono riportati i privilegi di cui devono disporre gli utenti di vCenter Server per eseguire operazioni su tutti gli host e i cluster vCenter.

Per consentire agli utenti di operare unicamente su uno specifico host ESX, assegnare loro gli stessi privilegi sull'host. Inoltre, per poter eseguire il backup delle macchine virtuali di un host ESX specifico è richiesto il privilegio **Globale** -> **Licenze**.

Oggetto	Privilegio	Backup di una MV	Ripristino in una nuova MV	Ripristino in una MV esistente	Distribuzione VA	Esecuzione MV dal backup	Repl

Datastore	Allocazione dello spazio	+	+	+	+	+	
	Esplorazione del datastore	+	+	+	+	+	
	Configurazione del datastore	+	+	+	+	+	
	Operazioni file di basso livello	+	+	+		+	
	Rimozione del datastore		+				
	Rimozione dei file		+				
	Ridenominazione del datastore		+				
	Aggiornamento dei file MV		+				
Estensione	Registrazione dell'estensione						
	Annullamento della registrazione dell'estensione						
	Aggiornamento dell'estensione						
Globale	Licenze	+	+	+		+	
Host -> Configurazione	Configurazione partizione di archiviazione					+	
	Configurazione avvio automatico MV				+		
Host -> Operazioni locali	Creazione della MV				+	+	
	Eliminazione della MV				+	+	
	Riconfigurazione della MV				+	+	
Rete	Assegnazione della rete		+	+	+	+	


	Configurazione	 				
	Spostamento della rete					
Risorsa	Applicazione delle raccomandazioni					
	Assegnazione di vApp al pool di risorse					
	Assegnazione della MV al pool di risorse	+	+	+	+	
	Creazione del pool di risorse					
	Modifica del pool di risorse					
	Spostamento del pool di risorse					
	Rimozione del pool di risorse					
	Ridenominazione del pool di risorse					
Attività	Creazione attività					
	Aggiornamento attività					
vApp	Aggiunta di una macchina virtuale	+				
	Assegnazione del pool di risorse	+				
	Assegnazione di vApp	+				
	Creazione	+				
	Importazione			+		
	Spegnimento					
	Accensione					
	Ridenominazione					

	Configurazione applicazione vApp						
	Configurazione istanza vApp						
	Configurazione managedBy vApp						
	Configurazione risorse vApp						
	Visualizzazione ambiente OVF						
Macchina virtuale -> Configurazione	Aggiunta di un disco esistente	+	+	+		+	
	Aggiunta di un disco nuovo	+	+	+	+	+	
	Aggiunta o rimozione di un dispositivo	+	+	+	+	+	
	Impostazioni avanzate		+		+		
	Modifica del conto CPU						
	Modifica risorse	+					
	Monitoraggio modifiche disco	+					
	Assegnazione disco	+	+	+			
	Visualizzazione impostazioni di connessione						
	Estensione disco virtuale						
	Memoria						
	Modifica impostazioni dispositivo						
	Query compatibilità a tolleranza di errore						
	Query file senza proprietario						
	Rimozione di un disco	+		+		+	
	Ridenominazione						

	Ripristino informazioni guest						
	Impostazione annotazione						
	Impostazioni	+	+	+			
	Sblocco della MV						
Macchina virtuale -> Operazioni guest	Modifiche operazioni guest						
	Esecuzione programma operazioni guest						
	Query operazioni guest						
Macchina virtuale -> Interazione	Acquisizione ticket controllo guest				+	+	
	Operazione di backup su MV						
	Configurazione supporto CD						
	Configurazione supporto floppy						
	Interazione console						
	Connessione dispositivo						
	Spegnimento		+	+	+	+	
	Accensione		+	+	+	+	
	Ripristino						
	Sospensione						
Macchina virtuale -> Inventario	Creazione da esistente					+	
	Creazione nuovo		+		+	+	
	Spostamento						
	Registrazione		+			+	
	Rimozione		+		+	+	
	Annullamento registrazione		+			+	

			1	I			
Macchina virtuale -> Provisioning	Consenso accesso disco		+	+		+	
	Consenso accesso disco sola lettura		+	+			
	Consenso download macchina virtuale	+	+	+		+	
	Consenso upload file macchina virtuale						
	Creazione modello da macchina virtuale						
	Personalizzazione						
	Modifica specifiche di personalizzazione						
	Promozione dischi						
	Lettura specifiche di personalizzazione						
Macchina virtuale -> Stato	Creazione snapshot	+		+	+	+	
	Rimozione snapshot	+		+	+	+	

È possibile configurare i privilegi dei ruoli attraverso il client vSphere connesso a un host ESX(i)/vCenter da **Amministrazione**->**Ruoli**. Successivamente sarà possibile assegnare l'utente specifico per la connessione a vCenter con un ruolo particolare dalla scheda **Autorizzazioni**, come riportato nell'immagine di seguito.



4.2 Opzioni di installazione

La prima operazione da eseguire è installare il software Acronis Backup for VMware, configurare le impostazioni di connessione all'host ESX(i) e impostare le credenziali di accesso alla console Web di Acronis Backup for VMware.

Quando si esegue il pacchetto di installazione di Acronis Backup for VMware, viene visualizzato il menu di installazione. Acronis Backup for VMware dispone di tre opzioni di installazione principali:

- Installa Acronis Backup for VMware come appliance virtuale su un host ESX(i).
- Installa Acronis Backup for VMware come Agente per Windows.
- Estrai i file di installazione.

La prima opzione consente di installare il software su un host ESX(i) remoto (consultare Installazione di Acronis Backup for VMware come Virtual Appliance su un host ESX(i) (p. 20)).

La seconda opzione consente di installare il software Acronis Backup for VMware sul PC locale (consultare Installazione di Acronis Backup for VMware come Agente per Windows (p. 22)).

La terza opzione consente di estrarre i file di installazione (consultare Estrazione dei file di installazione (p. 24)) ed eseguire manualmente la distribuzione remota o l'installazione locale di Acronis Backup for VMware con l'aiuto degli strumenti di installazione standard. È sempre possibile scegliere questa opzione se è necessario gestire o risolvere i problemi di installazione dell'appliance virtuale/agente per Windows senza il programma di installazione predefinito oppure per installare solo un determinato componente senza eseguire l'intera procedura di installazione.

Esistono diversi motivi per cui la distribuzione di Acronis Backup for VMware Virtual Appliance su un host ESX(i) è preferibile rispetto all'installazione di Acronis Backup for VMware Windows Agent. Questi motivi sono indicati di seguito:

- 1. I backup non richiederanno l'utilizzo della LAN o attività di configurazione aggiuntive (non è necessario connettere l'archivio FC/iSCSI alla macchina Windows in cui si esegue l'Agente).
- 2. Il metodo di aggiunta a caldo utilizzato dall'appliance virtuale (collegamento di unità virtuali all'appliance virtuale durante il backup) di solito è il più rapido per ottenere l'accesso ai dati della MV per la lettura.
- 3. L'appliance virtuale è esente da eventuali problemi di compatibilità del software (come server NFS di terze parti o altri servizi che potrebbero bloccare le porte).
- 4. È più semplice eseguire la manutenzione dell'appliance virtuale e non è necessario disporre di una macchina Windows dedicata. Di sicuro è la scelta migliore se l'infrastruttura è completamente virtualizzata.
- 5. L'appliance virtuale è più semplice e rapida da installare.

Lo svantaggio dell'appliance virtuale è che il backup consumerà CPU e risorse di memoria dell'host ESX(i); ciò potrebbe rappresentare un problema per ambienti a carico elevato. In questo caso, se è disponibile un computer fisico da utilizzare come console per la gestione di tutte le funzionalità di Backup for VMware, è possibile scegliere di installare Backup for VMware Windows Agent localmente.

4.2.1 Installazione di Acronis Backup for VMware come appliance virtuale su un host ESX(i)

Il software Acronis Backup for VMware può essere installato direttamente in un host ESX(i). La procedura di installazione remota di Acronis Backup for VMware Virtual Appliance in un host ESX(i) è

chiamata distribuzione. Il software per l'esecuzione di tutti i servizi Acronis necessari verrà installato su una piccola macchina virtuale separata in un SO appositamente personalizzato (piccola distribuzione Linux).

- 1. Prima di tutto, leggere il contratto di licenza di Acronis Backup for VMware, selezionare la casella di controllo di accettazione e fare clic su **Avanti**.
- 2. Specificare le credenziali di accesso al server ESX(i) o vCenter desiderato: indirizzo IP o nome host, nome utente e password di accesso. Facendo clic su **Avanti**, il programma di installazione verificherà automaticamente la connessione ed eseguirà la procedura di autorizzazione.
- 3. Quindi il programma di installazione controllerà la presenza di versioni precedenti di Acronis Backup for VMware o di qualunque altro software Acronis sul server ESX(i) specificato. Se si dispone già di Acronis Virtual Appliance installato ed è scaduto, il programma di installazione suggerirà di aggiornarlo alla versione più recente o di creare un nuovo appliance virtuale.
- 4. Impostare il nome dell'appliance (MV), scegliere l'host ESX(i) e il datastore come destinazione per la distribuzione del software Acronis Backup for VMware. È possibile modificare il nome dell'appliance o conservare quello predefinito. Il nome dell'appliance deve essere univoco all'interno dell'host ESX(i). Se si configurano il vCenter e le relative credenziali di accesso nel passaggio precedente dell'installazione, è necessario scegliere uno degli host ESX(i) contenuti nel vCenter dal rispettivo elenco a discesa. Altrimenti non saranno presenti selezioni e verrà visualizzato l'host ESX(i) diretto.
 - Quindi, selezionare il datastore sull'host ESX(i) specifico. Se lo spazio nel datastore non è sufficiente per l'installazione si riceverà un avviso che suggerisce di liberare spazio sul datastore selezionato o di sceglierne uno diverso. Può essere presente un solo appliance virtuale con il nome specificato nel datastore specificato. Se il nome dell'appliance esiste già nella posizione, sarà necessario modificare il nome dell'appliance o il datastore.
 - Se si specifica vCenter in questo passaggio, è possibile selezionare **Abilita integrazione vCenter** con la rispettiva casella di controllo.
 - È possibile selezionare la casella di controllo **Avvia automaticamente l'appliance virtuale dopo il riavvio dell'host ESXi**.
- 5. Fornire le informazioni nelle impostazioni di rete per l'appliance virtuale. Questo passaggio contiene impostazioni di rete standard come indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito, impostazioni server DNS, ecc. Inoltre è possibile consentire all'appliance di acquisire automaticamente le impostazioni di rete, ovvero l'opzione predefinita.
- 6. Il passaggio successivo richiede di accettare o ignorare la partecipazione al Programma esperienza dei clienti Acronis.
- 7. Dopo aver terminato tutti i passaggi richiesti dell'installazione guidata, sarà possibile visualizzare le informazioni di riepilogo delle operazioni di distribuzione da eseguire: componenti da installare, spazio richiesto, informazioni sull'account e destinazione selezionata (host e datastore).
 - Quindi il programma di installazione di Acronis Backup for VMware distribuirà il software dell'appliance virtuale. Verrà visualizzata la barra di avanzamento con il passaggio dell'installazione indicato. Quando l'installazione è terminata correttamente, l'appliance viene avviato automaticamente. Attendere fino al termine della procedura e della verifica. Questo potrebbe richiedere alcuni minuti.

Se la procedura di installazione è terminata correttamente e tutti i componenti di Acronis Backup for VMware sono stati distribuiti correttamente, verrà visualizzata la pagina "Distribuzione completata". Qui è necessario selezionare la casella di controllo se si desidera eseguire Acronis Backup for VMware Web Console (verrà aperta nel browser Internet predefinito) per la connessione all'Acronis Backup for VMware Virtual Appliance appena distribuito. Quindi fare clic su **Chiudi**. I login:password

predefiniti per Acronis Backup for VMware Web Console sono admin:root. NOTA: si consiglia di modificare la password dopo il primo accesso nella pagina **Configura** -> **Password dell'agente** (per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Gestione della password dell'agente (p. 112)). Con le credenziali predefinite, l'accesso viene eseguito automaticamente. Se la configurazione della password dell'agente è stata modificata, verrà visualizzata la schermata di accesso predefinita al momento della connessione alla console Web.


Se si presentano problemi, l'appliance virtuale (parti di esso che sono già state distribuite durante l'installazione) verrà rimosso automaticamente da ESX(i). Verrà visualizzata la pagina "Impossibile installare i componenti di Backup for VMware". Qui è possibile visualizzare le informazioni di riepilogo sui componenti installati e di cui l'installazione non è riuscita. Il collegamento Mostra registro consente di aprire una finestra a comparsa contenente le informazioni dettagliate e il collegamento Risoluzione dei problemi consente di aprire la pagina online con la descrizione dell'errore particolare sul sito Web di Acronis Knowledge Base all'indirizzo http://kb.acronis.com. Se non è ancora possibile trovare una risposta su come risolvere il problema, contattare il team di supporto Acronis (p. 117).

4.2.2 Installazione di Acronis Backup for VMware come Agente per Windows

Se il carico degli host di produzione ESX(i) è tanto elevato che l'esecuzione degli appliance virtuali non è consigliabile, considerare l'installazione di Acronis Backup for VMware Windows Agent su una macchina fisica esterna all'infrastruttura ESX(i).

Se ESX(i) utilizza un archivio collegato a una SAN, installare l'agente su una macchina connessa alla stessa SAN. L'agente eseguirà il backup delle macchine virtuali direttamente dall'archivio, anziché tramite l'host ESX(i) e la LAN. Questa funzionalità è chiamata backup senza LAN.

Il diagramma di seguito illustra un backup basato su LAN e uno senza LAN. L'accesso senza LAN alle macchine virtuali è disponibile se si dispone di una SAN (Storage Area Network) Fibre Channel (FC) o iSCSI. Per eliminare completamente il trasferimento dei dati del backup tramite la LAN, archiviare i backup su un disco locale della macchina dell'agente o in una periferica collegata a una SAN.



Acronis Backup for VMware Windows Agent può essere installato su qualsiasi macchina che esegua Windows e soddisfi i requisiti di sistema. Di seguito si trova una breve descrizione dei passaggi necessari per completare l'installazione di Windows Agent.

- 1. Prima di tutto, leggere il contratto di licenza di Acronis Backup for VMware, selezionare la casella di controllo di accettazione e fare clic su **Avanti**.
- 2. Specificare le credenziali per i servizi Acronis. Il componente Acronis Managed Machine Service (responsabile delle funzionalità principali di Acronis Backup for VMware) viene eseguito come servizio. Specificare l'account con cui il servizio del componente verrà eseguito dopo l'installazione (questo account verrà concesso automaticamente con permessi "Accesso come servizio" sulla macchina). Qui è necessario fornire le credenziali di un utente di Windows con autorizzazioni "Accesso locale" sulla macchina su cui è installato l'Agente. Di solito, può essere qualunque account utente del gruppo "Administrators", "Power Users" o "Users", per esempio. Impostare la porta HTTPs, ad es. la porta 9877 predefinita. Per accedere alla pagina della console Web di Acronis dopo aver installato Acronis Backup for VMware Agent, aprire il browser Web e inserire "https://serverpersonale:porta" nella barra degli indirizzi del browser.

Notare che per effettuare correttamente la connessione all'Agente installato tramite il browser (console Web), il nome del PC locale in cui è installato Acronis Backup for VMware non deve contenere il carattere di sottolineatura (_). È necessario fornire le credenziali di un utente con privilegi di amministrazione nella macchina.

3. Selezionare il modo in cui i componenti devono essere installati, ovvero specificare la posizione in cui installare il software. La destinazione predefinita per l'installazione di Acronis Backup for VMware è la cartella C:\Programmi\Acronis o C:\Programmi (x86)\Acronis. È possibile modificare la destinazione immettendo un nuovo nome della cartella o selezionandolo sfogliando. Se la

cartella non esiste, verrà creata automaticamente nella procedura di installazione. Il pulsante **Utilizzo del disco** mostra lo spazio del disco disponibile dei diversi volumi sul PC e aiuta a scegliere il disco di destinazione per l'installazione. Se non è presente spazio disponibile sufficiente sul volume selezionato, verrà richiesto di liberare lo spazio richiesto o di selezionare un volume diverso. Dopo aver specificato la destinazione desiderata, fare clic su **Avanti.**

- 4. Leggere le informazioni sul Programma esperienza dei clienti Acronis, scegliere se si desidera partecipare e fare clic su **Avanti**. Lo scopo principale di ACEP è aiutarci a raccogliere statistiche sugli utenti per migliorare la funzionalità del nostro software, oltre al servizio per i clienti e all'esperienza dei clienti.
- 5. Dopo aver terminato i passaggi richiesti dell'installazione guidata, sarà possibile visualizzare le informazioni di riepilogo delle operazioni di installazione da eseguire, i componenti da installare, lo spazio richiesto, le informazioni sull'account e la destinazione selezionata.
- 6. Fare clic su Installa per avviare la procedura. Verrà visualizzata la barra di avanzamento dell'installazione di Acronis Backup for VMware. Durante l'installazione, Windows Firewall potrebbe richiedere lo sblocco delle porte TCP/IP. Questa operazione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dell'appliance. Per sbloccare, nella finestra di dialogo di Windows Firewall visualizzata fare clic sul pulsante Sblocca. Attendere che l'installazione sia terminata. Questo potrebbe richiedere alcuni minuti.

Se la procedura di installazione è terminata correttamente e tutti i componenti di Acronis Backup for VMware sono stati installati correttamente, verrà visualizzata la pagina "Installazione completata". Qui selezionare la casella di controllo se si desidera eseguire Acronis Backup for VMware Web Console e fare clic su **Chiudi**.

Se la procedura di installazione fallisce e tutti o alcuni dei componenti di Acronis Backup for VMware non sono stati installati correttamente per qualche motivo, verrà visualizzata la pagina "Impossibile installare i componenti di Backup for VMware". Qui è possibile visualizzare le informazioni di riepilogo sui componenti installati e di cui l'installazione non è riuscita. Il collegamento **Mostra registro** apre una finestra a comparsa contenente le informazioni dettagliate e il collegamento **Risoluzione dei problemi** apre la pagina online con la descrizione particolare dell'errore sul sito Web di Acronis Knowledge Base all'indirizzo http://kb.acronis.com. Se non è ancora possibile trovare una risposta su come risolvere il problema, contattare il team di supporto Acronis (p. 117).

4.2.3 Estrazione dei file di installazione

Il pacchetto di installazione di Acronis Backup for VMware fornisce la possibilità di estrarre i file di installazione sul PC per l'esecuzione manuale e l'installazione da parte degli strumenti standard.

Fare clic su **Estrai file di installazione** nel menu di installazione principale di Acronis Backup for VMware. Selezionare i componenti desiderati da salvare come file di installazione separati sul PC:

- AcronisESXAppliance.ovf e due file .vmdk: file di installazione di Acronis Virtual Appliance.
- vmProtectAgent.msi: il file di installazione principale di Acronis Backup for VMware Windows Agent.
- vmProtectBackupAgent.msi: il file di installazione di Acronis Backup for VMware Backup Agent. Questo Agente potrebbe essere installato all'interno del sistema operativo guest in cui è abilitato il Controllo dell'account utente (UAC). Ha lo scopo di superare le limitazioni dell'UAC per consentire di utilizzare le opzioni di Backup for VMware Backup. All'installazione, il servizio Acronis Backup for VMware Backup Agent fornisce il canale di comunicazione con Acronis Backup for VMware Agent.

Specificare la posizione in cui estrarre i file, quindi fare clic su **Estrai**. Il pulsante **Utilizzo del disco** mostra lo spazio del disco disponibile dei diversi volumi sul PC e aiuta a scegliere il disco di destinazione per l'estrazione dei file.

Chiudere la finestra di dialogo al termine della procedura di installazione.

4.2.4 Configurazione delle impostazioni della connessione all'host ESX(i)

Per informazioni dettagliate sull'impostazione e la configurazione delle credenziali di connessione dell'host ESX(i), fare riferimento alla sezione Gestione host ESX(i) (p. 106).

4.2.5 Utilizzo di un archivio collegato localmente

È possibile collegare un disco tradizionale a un agente per ESX(i) (Virtual Appliance) in modo che l'agente possa eseguire il backup in questo archivio collegato localmente. Tale backup di solito è più rapido del backup tramite LAN e non consuma la larghezza della banda di rete. Si consiglia di utilizzare questo metodo quando un unico appliance virtuale gestisce tutto l'ambiente virtuale che si trova in un archivio collegato a una SAN.

È possibile aggiungere l'archivio a un agente già operativo o quando si importa l'agente da un modello OVF.

Per collegare un archivio a un agente già in funzione

- 1. Nell'inventario di VMware vSphere, fare clic con il pulsante destro su agente per ESX(i) (Virtual Appliance).
- 2. Aggiungere il disco modificando le impostazioni della macchina virtuale. La dimensione del disco deve essere almeno 10 GB. La dimensione massima supportata degli archivi collegati localmente è 2 TB.
 - Prestare attenzione quando si aggiunge un disco già esistente. Una volta creato l'archivio, tutti i dati contenuti precedentemente sul disco andranno perduti.
- 3. Passare alla console dell'appliance virtuale. Il collegamento **Crea archivio** è disponibile nella parte inferiore della schermata. In caso contrario, fare clic su **Aggiorna**.
- 4. Fare clic sul collegamento Crea archivio, selezionare il disco e specificare un'etichetta.

Dettagli. La lunghezza dell'etichetta è limitata a 16 caratteri a causa delle restrizioni del file system.

Per selezionare un archivio collegato localmente come destinazione di backup

Quando si crea un'attività di backup, espandere l'elemento **Cartelle locali** e scegliere la periferica di archiviazione collegata localmente, ad esempio D:\.

La stessa procedura è valida per il ripristino di file e altre operazioni con i backup.

4.3 Disinstallazione di Acronis Backup for VMware

Per disinstallare Acronis Backup for VMware Windows Agent, utilizzare lo strumento predefinito **Installazione applicazioni** di Windows.

Per disinstallare Acronis Backup for VMware Virtual Appliance, è necessario rimuovere manualmente la MV con l'appliance virtuale dall'host ESX(i) con il client VMware vSphere.

5 Guida rapida


Dopo aver installato Acronis Backup for VMware o distribuito Acronis Backup for VMware Virtual Appliance, è possibile eseguire Acronis Backup for VMware Web Console. La console Web verrà aperta nel browser Internet predefinito.

Notare che il server Web di Acronis Backup for VMware (installato nell'Agente) che fornisce l'interfaccia utente utilizza certificati autofirmati. Di conseguenza, è possibile ricevere il messaggio di errore "Si è verificato un problema con il certificato di protezione del sito Web" quando si effettua la connessione all'Agente Acronis tramite il browser Internet. Per evitare questo messaggio, è necessario aggiungere questo certificato autofirmato all'elenco dei certificati attendibili. Le istruzioni esatte dipendono dal tipo di browser Internet in uso. È possibile fare riferimento alla guida del browser per ulteriori informazioni.



Messaggio di errore del certificato

Quando la Console Web si apre nel browser Internet, viene visualizzata una schermata di accesso in cui è necessario fornire le credenziali dell'utente per Acronis Backup for VMware. In caso di installazione basata su appliance virtuale, i login:password predefiniti sono admin:root. Nel caso dell'installazione basata sull'Agente per Windows, è necessario fornire le credenziali di un utente di Windows con privilegi di "Amministratore" sulla macchina su cui è installato l'Agente. All'utente devono essere concessi anche privilegi "Accesso locale", "Accedi al computer dalla rete" e "Accesso come processo batch". È possibile controllare questi privilegi da Start -> Esegui -> secpol.msc -> Impostazioni sicurezza -> Criteri locali -> Assegnazione diritti utente.



Pagina di accesso

Dopo aver effettuato l'accesso ad Acronis Backup for VMware, sarà possibile visualizzare una schermata introduttiva con l'Avvio rapido del Pannello di controllo. I tre pulsanti della sezione forniscono un suggerimento sugli elementi con cui iniziare:

- Prima di tutto, per poter eseguire la prima attività di backup di una macchina virtuale, è
 necessario passare alla sezione Host ESX(i) (p. 106) e specificare l'indirizzo IP/nome host e le
 credenziali del vCenter o del singolo host ESX(i) in cui queste macchine sono in esecuzione.
- La configurazione di un host ESX(i) non vincolerà automaticamente le licenze ad esso. Per questo,
 è necessario seguire la pagina Licenze (p. 103) per configurare le licenze.
- Dopo aver configurato gli host e le licenze ESX(i), è possibile eseguire la procedura guidata Nuova attività di backup (p. 37), che guiderà l'utente attraverso i passaggi della procedura di backup.

5.1 Gestione del Pannello di controllo

Dopo aver installato ed eseguito Acronis Backup for VMware (ad es. effettuando la connessione al componente Acronis Backup for VMware tramite la console basata su Web), verrà aperta la schermata del Pannello di controllo predefinito. Inizialmente il Pannello di controllo contiene 2 sezioni: la sezione **Avvio rapido** e la sezione **Macchine virtuali**, che presenta informazioni generali su vCenter, host ESX(i), numero di macchine gestite sugli host ESX(i) e numero di macchine virtuali montate. La visualizzazione **Pannello di controllo** verrà modificata dalla visualizzazione iniziale (**Avvio rapido**) dopo che è stata creata un'attività di backup. In seguito a questa modifica, la sezione **Avvio rapido** scomparirà e verranno aggiunte le sezioni aggiuntive (descritte di seguito).

L'area di lavoro principale del Pannello di controllo di Acronis Backup for VMware mostra una panoramica di tutte le attività in esecuzione o i dettagli dell'ultima attività terminata se non sono presenti attività in esecuzione. Il Pannello di controllo è realizzato per costituire un ambiente semplicissimo da utilizzare per presentare le informazioni di riepilogo sullo stato corrente delle attività di backup, ripristino e di altro tipo. Questa operazione viene eseguita con una codifica a colori per le attività completate correttamente e quelle non riuscite. Poiché il Pannello di controllo evidenzia tutte le azioni che è possibile eseguire con Acronis Backup for VMware, si presenta come uno strumento utilissimo per prendere rapidamente decisioni operative.

È possibile passare al Pannello di controllo facendo clic sul logo principale di Acronis Backup for VMware nell'angolo in alto a sinistra o selezionando il pulsante **Home** nel menu principale. Tutti i gruppi nel Pannello di controllo, eccetto **Avvisi**, possono essere nascosti nella barra delle applicazioni con la rispettiva riduzione a icona.

Attività

La sezione **Attività** presenta le informazioni di riepilogo sulle attività correnti in esecuzione o sull'ultima attività completata quando non sono presenti attività in esecuzione. La barra di avanzamento visualizza la percentuale di completamento delle attività di backup/ripristino, il nome dell'attività, l'ora di inizio, il tempo rimanente e la velocità corrente. Dal blocco **Attività** del Pannello di controllo è possibile aprire direttamente il registro delle attività, terminare le attività o passare alla pagina **Attività** (**Visualizza->Attività**).

Statistiche delle attività

La sezione **Statistiche delle attività** mostra le informazioni di riepilogo sulle esecuzioni delle attività di backup/ripristino. Le informazioni sono presentate visivamente su un diagramma per una percezione e un'analisi rapida e semplice. Le attività eseguite correttamente sono contrassegnate in verde. Le attività non riuscite sono contrassegnate in rosso. Le attività terminate con avvisi sono contrassegnate in giallo. È possibile visualizzare le percentuali delle attività e richiamare le statistiche dettagliate per una certa data puntando al rispettivo diagramma. Inoltre, è possibile modificare la visualizzazione delle statistiche selezionando **Orarie**, **Giornaliere** o **Settimanali**.

Macchine virtuali

La sezione **Macchine virtuali** visualizza i nomi degli host e dei cluster (vCenter) e fornisce il numero totale delle MV in esecuzione sugli host ESX(i) gestiti e il numero di macchine virtuali montate (consultare la sezione (p. 98) MV montate).

Posizioni

La sezione **Posizioni** mostra le statistiche totali dello stato della posizione di backup. Mostra il numero totale dei backup, le informazioni sullo Spazio occupato, Spazio occupato da altro e Spazio disponibile (sia in megabyte/gigabyte che in percentuale). Lo Spazio occupato è lo spazio occupato dai backup Acronis. Occupato da altro è lo spazio occupato da dati che non costituiscono un archivio di backup. Le statistiche sullo Spazio disponibile sono disponibili solo per le posizioni che supportano il recupero del suo valore (ad esempio questo campo non sarà presente per le posizioni FTP). Inoltre, dalla sezione **Posizioni** è possibile passare direttamente alla visualizzazione **Punti di ripristino** selezionando il collegamento di seguito.

5.2 Utilizzo della console Web

5.2.1 Schede multifunzione

Il menu multifunzione nella parte superiore dello schermo consente la gestione del software e l'esecuzione di tutte le funzioni operative. Le funzioni di base di Acronis Backup for VMware disponibili nel menu superiore sono descritte nelle sezioni successive di seguito.

Sono presenti 3 schede principali nel menu multifunzione di Acronis Backup for VMware: la scheda **Azioni**, la scheda **Visualizza** e la scheda **Configura**. La quarta scheda aggiuntiva Acronis viene visualizzata dinamicamente a seconda dell'operazione corrente selezionata dall'utente: **Visualizza** o **Configura**.

Visualizzazione Pannello di controllo

Il pulsante **Home** visualizzato sempre nella barra multifunzione conduce alla visualizzazione **Pannello di controllo**. La configurazione del Pannello di controllo è descritta nella sezione "Gestione del Pannello di controllo" (p. 27).

1) Scheda azioni

La prima scheda **Azioni** contiene le funzioni di base di Acronis Backup for VMware e consente l'avvio delle seguenti attività di base.

a. Attività di backup

Si tratta del pulsante **Backup**, che esegue la procedura guidata **Nuova attività di backup**. Le impostazioni della procedura guidata sono descritte nella sezione "Backup" (p. 37).

b. Attività di replica

Si tratta del pulsante **Replica**, che esegue la procedura guidata **Nuova attività di replica**. Le impostazioni della procedura guidata sono descritte nella sezione "Nuova attività di replica" (p. 52).

c. Attività di ripristino

Si tratta del menu a discesa con attività di ripristino. Il pulsante MV intera esegue la procedura guidata Nuova attività di ripristino. Il pulsante File e cartelle esegue la procedura guidata Ripristino di file. I pulsanti Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server e Dati di Microsoft SharePoint Server eseguono le rispettive procedure guidate estratte. Le procedure guidate e le relative impostazioni sono descritte nella sezione "Ripristino" (p. 60).

d. Attività Esegui MV dal backup

Si tratta del pulsante **Esegui MV dal backup** che attiva l'attività guidata di esecuzione della MV dal backup. Le impostazioni della procedura guidata sono descritte nella sezione "Esecuzione della MV dal backup" (p. 76).

e. Attività di convalida

Si tratta del pulsante **Convalida**, che avvia la nuova attività di convalida. L'attività è descritta nella sezione "Convalida di backup" (p. 97).

f. Attività di backup della configurazione ESXi

Si tratta del pulsante **Backup configurazione ESXi**, che esegue la procedura guidata **Nuova attività di backup ESXi**. Le impostazioni della procedura guidata sono descritte nella sezione "Ripristino bare metal di host ESX(i)" (p. 81).

2) Scheda Visualizza

La seconda scheda **Visualizza** contiene le visualizzazioni di base dei dati di Acronis Backup for VMware e consente l'esplorazione rapida e il passaggio da una di queste visualizzazioni di base all'altra.

a. Visualizzazione Attività

Si tratta del collegamento alla visualizzazione **Attività**. La gestione delle attività è descritta nella sezione "Gestione attività" (p. 87).

b. Visualizzazione Punti di ripristino

Si tratta del collegamento alla visualizzazione **Punti di ripristino**. La gestione dei punti di ripristino è descritta nella sezione "Gestione punti di ripristino" (p. 92).

c. Visualizzazione repliche

Si tratta del collegamento alla visualizzazione **Repliche**. La gestione delle MV replicate è descritta nella sezione "Gestione MV replicate" (p. 55).

d. Visualizzazione MV montate

Si tratta del collegamento alla visualizzazione **MV montate**. La gestione delle macchine virtuali montate è descritta nella sezione "Gestione MV montate" (p. 98).

e. Visualizzazione Mostra registri

Si tratta del collegamento alla visualizzazione **Mostra registri**. La gestione dei registri è descritta nella sezione "Gestione registri" (p. 100).

3) Scheda Configura

La terza scheda **Configura** contiene gli strumenti di base per la configurazione di Acronis Backup for VMware e consente di specificare le impostazioni predefinite per le operazioni di backup/ripristino di base e altre impostazioni.

a. Host ESX(i)

Si tratta del collegamento alla pagina di gestione **Host ESX(i)**. La gestione degli host ESX(i) è descritta nella sezione "Gestione host ESX(i)" (p. 106).

b. Licenze

Si tratta del collegamento alla pagina di gestione **licenze**. La gestione delle licenze è descritta nella sezione "Gestione licenze" (p. 103).

c. Impostazioni

La pagina Impostazioni dell'agente contiene le impostazioni di Abbonamento a Acronis Cloud Backup, Proxy di Acronis Cloud Backup, Password dell'agente e le impostazioni di configurazione Esportazione/Importazione.

Inoltre, sono presenti due collegamenti alle **Impostazioni di backup** predefinite e alle **Impostazioni di ripristino** nella scheda **Configura**. Fare clic sul pulsante **Impostazioni di backup** o **Impostazioni di ripristino** per aprire la pagina delle impostazioni di backup/ripristino in cui è possibile configurare le impostazioni predefinite per tutte le attività di backup/ripristino. Queste impostazioni di backup/ripristino e altre impostazioni sono descritte in dettaglio nella sezione "Gestione impostazioni" (p. 110).

4) Scheda dinamica Backup for VMware

È una scheda dinamica che viene visualizzata nel menu multifunzione e cambia a seconda dell'azione attualmente selezionata per la scheda **Visualizza**. Questa scheda dinamica mostra i pulsanti specifici per le azioni correnti della scheda **Visualizza**.

a. Visualizza -> Punti di ripristino

Quando la visualizzazione **Punti di ripristino** è selezionata, la scheda **Punti di ripristino** viene visualizzata nel menu multifunzione. La pagina Gestione **punti di ripristino** è descritta nella sezione "Gestione punti di ripristino" (p. 92).

b. Visualizza -> Repliche

Quando viene selezionata la visualizzazione **Repliche**, la scheda **Repliche** appare nel menu multifunzione. La pagina Gestione **Repliche** è descritta nella sezione "Gestione repliche" (p. 52).

c. Visualizza -> MV montate

Quando la visualizzazione **MV montate** è selezionata, la scheda **MV montate** viene visualizzata nel menu multifunzione. La pagina **MV montate** è descritta nella sezione "Gestione MV montate" (p. 98).

d. Visualizza -> Mostra registri

Quando la visualizzazione **Mostra registri** è selezionata, la scheda **Registri** viene visualizzata nel menu multifunzione. La pagina Gestione **registri** è descritta nella sezione "Gestione registri" (p. 100).

5.2.2 Collegamento Disconnetti

Nell'angolo in alto a destra di Acronis Backup for VMware è possibile visualizzare il nome utente corrente e il pulsante **Disconnetti** per uscire dal programma o accedere nuovamente ad esso con un nome utente diverso.


6 Integrazione vCenter

Lo strumento principale per la gestione dell'infrastruttura virtuale vSphere è il client VMware vSphere. Nonostante il client VMware vSphere non fornisca la funzionalità di backup/ripristino nativa, non è sempre conveniente eseguire un altro strumento per gestire queste operazioni importanti. Acronis Backup for VMware introduce l'integrazione vCenter che consente funzionalità di backup e ripristino di base direttamente dal client VMware vSphere senza dover eseguire l'interfaccia Web di Acronis Backup for VMware. L'integrazione vCenter influisce solo su client thick di vSphere VMware, cioè non si otterrà la funzione Acronis Backup for VMware nel client Web di vSphere VMware.

L'integrazione con vCenter è possibile solo se è presente un vCenter registrato in Acronis Backup for VMware Agent. Senza un vCenter registrato, non è possibile effettuate una tale integrazione. Inoltre, l'integrazione viene disabilitata automaticamente quando un vCenter viene rimosso dalla configurazione dell'agente di Backup for VMware.

L'integrazione di Acronis Backup for VMware con vCenter può essere abilitata e disabilitata manualmente sia dall'interfaccia Web di Backup for VMware che dal gestore del plug-in di vCenter. Per abilitare l'integrazione vCenter, passare a Configura->Host ESX(i) e selezionare la casella di controllo Abilita integrazione vCenter quando si aggiunge un nuovo vCenter oppure selezionare il pulsante Abilita integrazione vCenter. Per disabilitare la funzione, selezionare Disabilita integrazione vCenter. La schermata di accesso ad Acronis Backup for VMware mostra l'indirizzo IP dell'agente in cui l'integrazione è stata abilitata.

L'integrazione è disponibile in **Inventario->Soluzioni e applicazioni->Acronis Backup for VMware.0** per i client vSphere connessi a vCenter.




Funzionamento dell'integrazione di vCenter

L'integrazione di vCenter consente di creare attività di backup, ripristino, replica, ecc. e di visualizzarne l'avanzamento direttamente nell'interfaccia di VMware vSphere.

Selezionare una macchina virtuale, un vApp/Pool di risorse oppure un host/cluster ESX(i) nell'elenco della struttura di VMware vSphere. Fare clic con il pulsante destro sull'elemento selezionato per aprire il menu contestuale. Il menu contestuale contiene le opzioni **Backup Acronis Backup for VMware** e **Ripristino Acronis Backup for VMware**. Quando si seleziona una di queste opzioni di apre una finestra a comparsa Acronis e si attiva la procedura guidata di backup/ripristino che consente di creare l'attività di backup/ripristino e a implementarla direttamente.


L'aspetto delle procedure guidate di backup/ripristino (incluse le impostazioni di backup/ripristino) nell'interfaccia di VMware vSphere è esattamente lo stesso di Acronis Backup for VMware.

La procedura guidata **Nuova attività di backup** consiste in 4 passaggi spiegati dettagliatamente nella sezione Creazione di un backup di macchine virtuali (p. 37). Il primo passaggio della procedura guidata nella finestra a comparsa del **Backup Acronis** di VMware vSphere sarà precompilata con la MV su cui è stato fatto clic con il pulsante destro; tuttavia, è possibile cambiare la selezione predefinita.



Integrazione vCenter, Nuova attività di backup, passaggio 1

La procedura guidata **Nuova attività di ripristino** consiste in 3 passaggi spiegati dettagliatamente nella sezione Ripristino di un backup di macchine virtuali (p. 60). Il primo passaggio della procedura guidata nella finestra a comparsa del **Ripristino Acronis** di VMware vSphere sarà precompilata con la MV su cui è stato fatto clic con il pulsante destro. Verrà selezionato l'ultimo punto di ripristino disponibile nella prima **Posizione recente** rilevata.



Integrazione vCenter, Nuova attività di ripristino, passaggio 1

Notare che non è possibile operare con le cartelle nella visualizzazione **MV e modelli** del client vSphere. In questo caso, gli elementi del menu contestuale Acronis saranno disponibili solo per le macchine virtuali.

L'integrazione di vCenter è gestita da un Backup for VMware Agent specifico. Per questo, se l'agente non è accessibile dal lato vCenter, la funzionalità disponibile dai menu contestuali non funzionerà correttamente.

Sincronizzazione di VMware vSphere e Acronis Backup for VMware

Con l'integrazione di VCenter abilitata, tutte le operazioni eseguite nel client VMware vSphere vengono riflesse nell'interfaccia di Acronis Backup for VMware. Queste operazioni sincronizzate sono: nuove attività e avanzamento delle attività. La sezione **Attività recenti** mostra l'avanzamento di attività di backup/ripristino/ecc. eseguite tramite il menu contestuale nel client VMware vSphere. Inoltre, quando si esegue il ripristino da una nuova posizione o il backup al suo interno tramite l'opzione del menu contestuale nel client VMware vSphere, vengono aggiornate anche le posizioni recenti in Backup for VMware.

Allo stesso modo, tutte le attività di backup/ripristino/ecc. eseguite da Acronis Backup for VMware sono registrate come **Attività** nel client VMware vSphere.

7 Pannello di controllo centralizzato

Il Pannello di controllo centralizzato di Acronis Backup for VMware presenta l'effettivo strumento di monitoraggio dell'infrastruttura virtuale. Permette di ottenere gli stati correnti degli agenti di Acronis Backup for VMware singoli o multipli installati e di collegarsi ai rispettivi agenti per gestirli in modo corretto.

Il Pannello di controllo centralizzato è progettato per aiutare a raccogliere le informazioni da diversi agenti nella singola console Web. Utilizzando il software Acronis su ambiente esteso dove ci sono 3-7 agenti di Backup for VMware installati, questo strumento può essere molto utile per tracciare tutti gli agenti in una volta sola. Il semplice Pannello di controllo permette di risparmiare tempo e rende la soluzione di backup più centralizzata dando la possibilità di iniziare a risolvere eventuali problemi dove e quando si presentano.

Per iniziare a utilizzare lo strumento è necessario prima installarlo come appliance virtuale eseguendo il file di installazione fornito con il pacchetto di installazione di Acronis Backup for VMware. All'installazione e all'apertura del Pannello di controllo è possibile aggiungere uno o più agenti di Acronis Backup for VMware alla console. Fare clic sul pulsante **Aggiungi nuovo** nel menu multifunzione e specificare il collegamento per accedere all'agente di Backup for VMware (indirizzo IP, porta) e le credenziali di accesso. La connessione tra il Pannello di controllo e l'agente viene eseguita tramite il protocollo sicuro HTTPS. Specificare il nome dell'agente come apparirebbe nell'elenco, ad esempio "Appliance 1 di Acronis". Quindi fare clic su **Aggiungi nuovo**.

Equation 1: DO NOT TRANSLATE



Pannello di controllo centralizzato

Il Pannello di controllo mostra tutti gli agenti di Backup for VMware aggiunti come targhette separate divise per numero di avvisi e avvertenze. È possibile cambiare l'indirizzo, la porta, le credenziali di accesso e il nome di ogni agente facendo clic sul pulsante **Modifica** o rimuoverlo dal Pannello di controllo facendo clic sul pulsante **Elimina** e confermare la rimozione.

Il Pannello di controllo mostra lo stato corrente di ogni agente. Le informazioni raccolte vengono aggiornate automaticamente ogni 5 minuti o manualmente facendo clic sul pulsante **Aggiorna**.

È possibile visualizzare le informazioni sulle attività e gli avvisi di ogni agente.

Nella sezione degli avvisi è possibile visualizzare il numero di avvisi correnti con codifica a colori. La "x" rossa segna la presenza di almeno un avviso critico, il "!" giallo segna la presenza di avvisi informativi (avvertenze), la spunta verde segna la mancanza di avvisi. Facendo clic sul nome dell'agente o sui suoi avvisi, si apre la visualizzazione del Pannello di controllo degli agenti di Backup

for VMware corrispondenti (la console si apre in una nuova scheda/finestra). Da qui è possibile controllare gli avvisi, risolvere i problemi e chiudere gli avvisi. Gli avvisi chiusi non vengono più visualizzati nel Pannello di controllo centralizzato.

Nella sezione delle attività è possibile visualizzare il numero di attività eseguite correttamente, con avvertenze o non riuscite. Facendo clic su di esse è possibile accedere direttamente alla visualizzazione delle attività dell'agente di Backup for VMware corrispondente.

36

8 Backup

Fare clic su **Crea attività di backup** nell'**Avvio rapido** del Pannello di controllo o selezionare **Backup** nella scheda **Azioni** del menu principale per creare una nuova attività di backup. La procedura guidata di **Nuova attività di backup** si apre nell'area di lavoro principale e chiede di fornire le informazioni richieste e configurare le impostazioni necessarie per la nuova attività di creazione di backup. La procedura guidata consiste nei quattro passaggi consecutivi visualizzati nella stessa area:


- Selezione delle MV per il backup.
- Quando eseguire il backup.
- Dove eseguire il backup.
- Come eseguire il backup.

Questi quattro passaggi della procedura guidata e le relative opzioni possibili sono descritti di seguito.

8.1 Selezione delle MV per il backup

Nel primo passaggio è necessario selezionare le macchine virtuali (o vApps) di cui eseguire il backup. Sul lato sinistro sono indicati tutti gli host ESX(i)/vCenter gestiti dall'agente di Acronis Backup for VMware con l'elenco delle rispettive macchine virtuali. Se non viene visualizzata la macchina virtuale esatta di cui eseguire il backup che si sta cercando nell'elenco, assicurarsi di aver aggiunto l'host ESX(i) corrispondente dalla pagina Configura->Host ESX(i).

Selezionare le macchine virtuali (o vApps) spostando le macchine dal lato sinistro del controllo a farfalla a quello destro tramite i pulsanti > e <. L'elenco a destra mostra tutte le macchine virtuali selezionate per il backup. Il pulsante > viene utilizzato per aggiungere la MV all'elenco dei backup e il pulsante < è utilizzato per rimuovere la MV da questo elenco. È inoltre possibile selezionare la MV facendo doppio clic su di essa.



Procedura guidata Nuova attività di backup, Passaggio 1 "Selezionare le MV di cui eseguire il backup"

È possibile eseguire il backup di gruppi dinamici di macchine selezionando l'unità di livello superiore (per esempio host ESX(i) o cartella delle MV) nella struttura e spostandola nell'elenco a destra con lo stesso pulsante >. Di conseguenza, tutte le macchine in esecuzione in questo gruppo verranno incluse automaticamente nell'elenco dei backup. Inoltre, il backup di tutte le nuove macchine create in questo gruppo verrà eseguito automaticamente dall'attività di backup corrente.

Inoltre è possibile eseguire il backup di MV replica (consultare la sezione Replica (p. 52)). A questo scopo fare clic sul pulsante **mostra repliche** sull'elenco delle MV e selezionare la MV replica per il backup. Notare che non è consigliato eseguire la replica nella MV replica e il backup dalla MV replica nello stesso momento. Prestare attenzione alla configurazione delle pianificazioni.

Dopo aver effettuato la selezione delle MV per il backup, fare clic su **Avanti** per terminare il primo passaggio e continuare.

8.2 Quando eseguire il backup

Nel secondo passaggio dell'attività di Creazione guidata di backup è necessario definire la pianificazione del backup dei dati delle macchine virtuali. Sono disponibili due opzioni: la pianificazione del backup e la creazione di una singola attività di backup ("Non pianificare, esegui su richiesta"). Per impostazione predefinita, la pianificazione crea backup ogni giorno alle 12:00. Qui è possibile modificare il valore predefinito o selezionare "Non pianificare, esegui su richiesta", che significa che l'attività di backup non verrà eseguita con pianificazione. Essa verrà avviata subito dopo aver creato l'attività di backup o può essere eseguita manualmente dalla visualizzazione **Attività**.

Impostare la pianificazione della frequenza dell'esecuzione del backup dei dati. Acronis Backup for VMware consente di eseguire la pianificazione settimanale e funziona con i sistemi operativi Windows e Linux.

Nell'area **Pianificazione**, selezionare il parametro appropriato come segue: Ogni: <...> settimana/e di: <...>.

Specificare un determinato numero di settimane e giorni della settimana in cui si desidera eseguire l'attività. Ad esempio, con l'impostazione Ogni **2** settimane di **lun**, l'attività verrà eseguita di lunedì a settimane alterne.

Nell'area **Durante il giorno esegui l'attività...**, selezionare una delle seguenti opzioni: Una volta alle: <...> oppure Ogni: <...> Dalle: <...> Alle: <...>.

Per la selezione **Una volta alle: <...>**, impostare l'ora in cui l'attività verrà eseguita una volta.

Per la selezione **Ogni: <...> Dalle: <...> Alle: <...>**, impostare il numero di volte in cui l'attività verrà eseguita durante l'intervallo di tempo specificato. Ad esempio, l'impostazione della pianificazione dell'attività su Ogni 1 ora Dalle 10:00:00 alle 22:00:00 consente di eseguire l'attività 12 volte dalle 10 alle 22 in un giorno.

Di seguito alcuni esempi della pianificazione.

Pianificazione "Un giorno a settimana"

Si tratta di una pianificazione del backup molto utilizzata. Se è necessario eseguire l'attività di Backup ogni venerdì alle 22, i parametri saranno impostati come segue:

- 1. Ogni: 1 settimana, di: ven.
- 2. Una volta alle: 22:00:00.

Pianificazione "Giorni lavorativi"


Eseguire l'attività tutte le settimane nei giorni lavorativi: da lunedì a venerdì. In un giorno lavorativo, l'attività viene avviata soltanto una volta alle 21. I parametri della pianificazione sono pertanto impostati come segue:

- 1. Ogni: **1** settimana, di: **<Giorni lavorativi>**. Selezionando la casella di controllo **Giorni lavorativi** vengono selezionate automaticamente le caselle di controllo corrispondenti (**lun, mar, mer, gio**,e **ven**) lasciando le due rimanenti invariate.
- 2. Una volta alle: 21:00:00.

Dopo aver configurato la pianificazione del backup di "Quando eseguire il backup", selezionare **Avanti** per andare all'ultimo passaggio della procedura guidata.

8.3 Dove eseguire il backup

Nel terzo passaggio è necessario definire la posizione dell'archivio di backup. Selezionare una posizione facendo clic sul pulsante **Sfoglia**. Verrà visualizzata una finestra a comparsa con le opzioni di navigazione in cui è possibile definire o modificare il percorso e impostare il nome dell'archivio. Dall'elenco delle posizioni recenti, è possibile selezionare una delle posizioni utilizzate precedentemente o configurarne una nuova.



Procedura guidata Nuova attività di backup, Passaggio 3 "Dove eseguire il backup"

Il campo Nome archivio mostra il nome dell'archivio selezionato nella finestra a comparsa Sfoglia.

Il lato sinistro della finestra a comparsa Sfoglia mostra l'elenco di:

- Archivi di backup nel cloud.
- Posizioni recenti.
- Cartelle locali.
- Cartelle di rete.

- Server FTP.
- Server SFTP.

Se l'agente di Backup for VMware non dispone di licenze, l'unica soluzione possibile per una destinazione di backup è Acronis Cloud Backup Storage.

Scegliere un tipo di posizione di backup dalla struttura di navigazione a sinistra. Se la posizione selezionata (archivio di backup nel cloud, cartelle di rete o server FTP/SFTP) richiede l'autenticazione, inizialmente sarà visualizzata una finestra di dialogo per l'immissione delle credenziali nel riquadro a destra. Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, questo riquadro mostra il contenuto della posizione selezionata, ovvero gli archivi all'interno di questa posizione.

Notare che l'archivio di Acronis Backup for VMware Cloud Backup Storage potrebbe non essere disponibile nella propria regione. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.acronis.com/my/cloud-backup/corporate.

Inoltre, notare che nei backup compatibili con le applicazioni in Acronis Cloud Backup Storage, non è possibile eseguire le operazioni di convalida del backup e di esecuzione di MV da backup.

Notare che per eseguire correttamente il backup in un server FTP/SFTP, è necessario disporre di diritti di eliminazione assegnati ai rispettivi file e cartelle sul server.

Anziché sfogliare la posizione nella struttura, è possibile immettere manualmente il percorso nel campo **Posizione** corrispondente di seguito e fare clic sul pulsante **Vai** per esplorare questa posizione. In questo caso, sarà inoltre necessario visualizzare la stessa finestra di dialogo di autenticazione nel riquadro a destra, dove viene richiesto di immettere login e password.

Immettere il valore del nome dell'archivio nel campo **Nome archivio** di seguito. Notare che è sconsigliato disporre di più di un'attività di backup che scrive dati nello stesso archivio. Le regole di conservazione applicate all'archivio da attività di backup diverse possono provocare risultati imprevisti.

Selezionare il tipo di archivio per il nuovo backup. Acronis Backup for VMware è in grado di salvare i dati del backup utilizzando uno dei due tipi di base degli archivi: archivio Standard (modalità legacy) o archivio Sempre incrementale. Il tipo di archivio "sempre incrementale" non è supportato nelle posizioni FTP/sFTP/Acronis Cloud Storage.

Selezionare l'opzione Salva ogni backup in file separati per l'archivio Legacy (fare riferimento alla sezione "Schema di backup a più file (modalità Legacy)" (p. 9)). Oppure selezionare l'opzione Salva tutti i backup in un file (consigliato). Ciò significa che l'archivio avrà il nuovo formato "Sempre incrementale" migliorato (fare riferimento alla sezione "Schema di backup con file singolo (sempre incrementale)" (p. 10)).

In caso di modifica dell'attività di backup esistente o di selezione di un archivio esistente per la posizione di backup, questa impostazione non verrà mostrata.


Selezionare la casella di controllo **Elimina automaticamente i vecchi backup** per definire le regole di conservazione della gestione dei backup all'interno dell'archivio. La disponibilità delle opzioni dipende dalla configurazione della pianificazione nel passaggio precedente (sezione "Quando eseguire il backup") e dal formato selezionato per l'archivio. Ad esempio, lo schema di pulizia Grandfather-Father-Son (GFS) non sarà disponibile per le attività di backup non pianificate. Crea backup completi ogni: <...> la selezione non sarà disponibile per l'opzione "Salva tutti i backup in un file" (poiché i backup completi non hanno senso per il formato di archivio Sempre incrementale). Di seguito è presente una descrizione di ogni regola di conservazione.

1. Non specificate

Se le regole di conservazione non sono specificate, non verrà eseguita nessuna gestione programmata dei backup, ovvero tutti i backup verranno archiviati all'interno dell'archivio in modo indefinito.

2. Schema di pulizia semplice

La selezione dello schema di pulizia semplice consente di conservare un certo numero di backup all'interno dell'archivio o di conservare i backup per un certo periodo di tempo.




Procedura guidata Crea backup, Passaggio 3 "Dove eseguire il backup", Schema di pulizia semplice, eliminazione backup obsoleti

La seconda opzione consente di pulire l'archivio se il numero dei backup supera <...>. Di nuovo, se questo numero è impostato su 1, per la modalità di archivio Sempre incrementale verrà creato un backup completo sintetico, ovvero un backup incrementale che rimuoverà il contenuto delle vecchie sezioni non necessarie al termine del backup. Se il numero di conservazione degli archivi è superiore a 1, la pulizia viene eseguita secondo la modalità dell'archivio Sempre incrementale (fare riferimento alla sezione "Schema di backup con file singolo (Sempre incrementale)" (p. 10) del presente Manuale utente per ulteriori informazioni).

3. Schema di pulizia GFS

Si tratta di uno schema di pulizia "Grandfather-Father-Son" comune che consente di conservare un certo numero di backup giornalieri, settimanali e mensili. Indicare quanti backup giornalieri, settimanali e mensili è necessario conservare. Tutti i backup creati in un giorno sono considerati "giornalieri" e verranno eliminati alla data di scadenza. La stessa regola vale per i backup "settimanali".



Procedura guidata Crea backup, Passaggio 3 "Dove eseguire il backup", Schema di pulizia GFS

Notare che le regole di conservazione vengono applicate **solo prima** dell'esecuzione dell'attività di backup. Il motivo è che per l'archivio Sempre incrementale non è necessario rimuovere i punti di ripristino al termine del backup, poiché non libera spazio del disco. Se dopo aver eseguito il backup sono presenti troppi nuovi punti di ripristino che devono essere eliminati in base alle regole di conservazione configurate, essi verranno rimossi solo prima del backup successivo. Ad esempio, se si impostano le regole di conservazione su **Elimina i backup e gli archivi se i Backup sono più vecchi di 3 giorni** o il **Numero di backup nell'archivio supera 3**, saranno presenti 4 backup conservati nell'archivio e non 3.

Notare che almeno **un backup** rimarrà sempre intatto all'interno dell'archivio anche se diventa soggetto all'eliminazione in base alle regole di conservazione specificate. Questo sistema garantisce che nell'archivio sarà sempre disponibile almeno un backup per il ripristino. Ciò vale fino a quando viene deselezionata la casella di controllo **Non eliminare mai l'ultimo backup rimanente** (selezionata per impostazione predefinita) che definisce il comportamento del programma quando è rimasto solo un punto di ripristino valido e diventa soggetto all'eliminazione. Questo potrebbe accadere, per esempio, quando un'attività di backup è stata applicata a un gruppo di macchine virtuali e una di queste macchine è stata eliminata dall'host ESX(i), rendendone impossibile il backup. A un certo punto (secondo le regole di conservazione specificate) tutti i backup di questa MV eliminata diventeranno soggetti all'eliminazione. Quindi, la casella di controllo **Non eliminare mai l'ultimo backup rimanente** impedirà o forzerà la cancellazione dell'ultimo backup rimanente.

È possibile proteggere il proprio ambiente MV archiviando i backup in diverse posizioni. Per impostazione predefinita, l'attività di backup salva tutti gli archivi di backup in un unico archivio. È possibile configurare l'attività per la copia dei backup creati in un archivio diverso nella seconda posizione.

Selezionare la casella di controllo Copia il backup nella seconda posizione.

Le seguenti impostazioni consentono di configurare le opzioni di copia dei backup. Selezionare la seconda posizione in cui si desidera archiviare i backup e il **nome dell'archivio**. Fare clic su Sfoglia ed effettuare la selezione dall'elenco delle posizioni disponibili.

Dall'elenco a discesa **Quando eseguire la copia** selezionare se si desidera copiare il backup nella seconda posizione subito dopo la creazione di ciascun backup. È possibile indicare i giorni specifici per l'esecuzione della copia del backup oltre ai giorni della pianificazione del backup. In questo caso è inoltre possibile scegliere di **copiare tutti punti di ripristino mancanti** o **copiare solo gli ultimi punti di ripristino creati**.

L'opzione **Copia gli ultimi punti di ripristino creati** potrebbe essere utile quando la prima posizione selezionata a volte non è raggiungibile. Quando l'opzione **Copia tutti i punti di ripristino mancanti** è selezionata e le regole di conservazione per il primo archivio vengono eseguite nella posizione principale, il software elimina i punti di ripristino che devono essere rimossi da queste regole, anche se questi punti di ripristino non sono stati copiati nella seconda posizione. Quindi quando le regole di conservazione vengono eseguite non si controlla se i punti di ripristino sono già stati copiati nel secondo archivio oppure no.

Per impostazione predefinita, il tipo di backup e le regole di pulizia dei backup copiati sono gli stessi impostati per i rispettivi backup principali. Allo stesso tempo, è possibile scegliere di specificare impostazioni diverse, per esempio, utilizzare un tipo di backup diverso o modificare le opzioni delle regole di conservazione.

Dopo aver selezionato "Dove eseguire il backup", fare clic su **Avanti** per terminare questo passaggio e procedere a quello successivo.

8.4 Come eseguire il backup

Nel quarto passaggio è necessario definire le preferenze della nuova attività di backup.

8.4.1 Impostazioni di backup compatibili con le applicazioni

Prima di eseguire il ripristino di **Elementi di Microsoft Exchange Server**, **Database di Microsoft SQL Server**, **Dati di Microsoft SharePoint Server** o **Microsoft Active Directory** è necessario configurare i backup affinché diventino "compatibili con le applicazioni". Dall'elenco delle MV a sinistra, selezionare le MV specifiche che eseguono MS Exchange Server, MS SQL Server, MS SharePoint Server, MS Active Directory e fornire le **Credenziali amministratore di dominio**. È possibile aggiungere più MV che eseguono applicazioni.

Alternativamente è possibile scegliere **Tronca automaticamente i registri di transazione dopo il backup**.

L'opzione avanzata di backup compatibile con le applicazioni permette di ignorare determinate applicazioni durante il backup. Si supponga di aver installato diverse applicazioni su una sola macchina virtuale e che una di queste applicazioni sia in stato non coerente. Di conseguenza, poiché non verrà eseguito il backup dell'altra applicazione, l'intero backup compatibile con le applicazioni avrà esito negativo. Questa opzione consente di ignorare l'applicazione in stato non coerente e procedere con il backup compatibile con le applicazioni di altre applicazioni nello stato "corretto". Selezionare l'opzione **Ignora applicazioni**, quindi effettuare una selezione tra le applicazioni da ignorare (MS Exchange, MS SQL Server/SharePoint, MS Active Directory).

Notare che, per abilitare il backup compatibile con l'applicazione, è necessario fornire al sistema operativo guest le credenziali di accesso per le MV selezionate che eseguono MS Exchange server, MS SQL Server, MS SharePoint Server, MS Active Directory. Questo significa che sarà necessario specificare un utente con privilegi di amministratore di dominio. La tecnologia Controllo dell'account utente (UAC) introdotta nel sistema operativo Windows Server 2008 non è supportata a livello nativo da Acronis Backup for VMware, poiché il prodotto accede ai dati delle MV in modalità senza agente. Quindi, se UAC è abilitato per l'utente specificato, si suggeriscono le seguenti soluzioni possibili (ciascuna è accettabile):

- 1. Disabilitare UAC per l'utente specificato. È possibile abilitare o disabilitare UAC attraverso un criterio di gruppo di dominio, per esempio.
- 2. Specificare un utente diverso per cui UAC è disabilitato. Per esempio è possibile utilizzare un account di amministratore di dominio con UAC disabilitato per impostazione predefinita.
- 3. Installare un "Acronis Backup Agent" di dimensioni ridotte (fino a 30 MB) all'interno della MV. Per eseguire questa operazione: eseguire il pacchetto di installazione di Acronis Backup for VMware, selezionare l'opzione **Estrai componenti** dal menu, estrarre il componente Acronis Backup Agent .msi e installare l'agente nel server in cui è abilitato il Controllo dell'account utente. Quindi, sarà possibile utilizzare qualunque utente di dominio con privilegi di amministrazione a prescindere dallo stato del Controllo dell'account utente.

Notare che benché Backup for VMware non sia un software compatibile con i cluster, è comunque possibile eseguire backup compatibili con le applicazioni dei nodi dei cluster di Exchange (sono supportate le versioni di Exchange 2003 SP2 e superiori). Durante il backup, Acronis Backup for VMware è in grado di eseguire il backup dei database di Exchange disponibili per la MV specificata (nodo del cluster di Exchange) in un determinato momento. Benché esistano molti tipi diversi di cluster di Exchange (SCC, CCR, DAG) tutti con le proprie specifiche, la condizione principale che è necessario garantire è che i dati dei database di Exchange siano realmente accessibili dalla MV di cui si sta eseguendo il backup con l'opzione "Compatibile con l'applicazione". Lo stesso approccio vale per l'opzione di troncamento dei registri di transazione: essi verranno troncati solo per i database accessibili.

Per esempio, non importa di quale nodo del cluster di Exchange 2010 DAG si stia eseguendo il backup, poiché in questo caso ogni nodo è in grado di ospitare database attivi e database passivi (ovvero repliche dei database di altri nodi) e il backup di tutti i database verrà eseguito come se fossero accessibili da ogni altro nodo. Notare che in questo caso i registri verranno troncati sia per i database attivi che passivi.

L'eccezione a questa regola è il cluster SCC in cui si trova il database nell'archivio condiviso, inaccessibile per l'API di vStorage API utilizzata per accedere ai dati della MV. I cluster SCC NON sono supportati.

Se si prevede di estrarre i database di Exchange dal backup e di eseguire il ripristino al punto di errore, che implica la sostituzione del database con la copia di backup e il rollup dei registri di transazione al suo interno, è necessario assicurarsi di estrarre la versione più recente del database, in modo che i registri di transazione esistenti possano essere applicati alla copia. Se i registri di transazioni sono mancanti nella catena, non sarà possibile eseguire il loro rollup.

NOTA: il backup delle MV con Active Directory non dovrebbe essere più vecchio dell'impostazione "durata di rimozione" (60 giorni per impostazione predefinita). In caso contrario, il controller di dominio nelle MV ripristinate da tale archivio obsoleto non sarà coerente. Per ulteriori informazioni, consultare http://support.microsoft.com/kb/216993/it-it.

8.4.2 Convalida del backup

Se si desidera controllare la coerenza del backup appena creato (eseguire la convalida del backup), selezionare la casella di controllo **Convalida dopo il backup** (per ulteriori informazioni sulla convalida dei backup, fare riferimento alla sezione "Convalida di backup" (p. 97)).

Se l'attività di backup è stata configurata per la copia dei backup in una seconda posizione, qui è possibile scegliere di convalidare i backup in una seconda posizione.

8.4.3 Altre impostazioni

Fare clic su **Altre opzioni** per aprire la finestra a comparsa con le impostazioni aggiuntive. Queste opzioni sono descritte nella sezione "Opzioni" (p. 45).

8.4.4 Completamento della Creazione guidata attività di backup

Per completare la Creazione guidata della nuova attività di backup è necessario definire il nome dell'attività. Notare che i simboli [] {};,. non sono consentiti per il nome dell'attività.

Facendo clic sul pulsante **Salva**, tutti i parametri dell'attività di backup configurata verranno salvati e l'attività creata verrà mostrata nella visualizzazione Attività. Facendo clic sul pulsante **Salva ed esegui** sarà possibile salvare l'attività ed eseguirla direttamente.

8.5 Opzioni

Facendo clic su **Altre opzioni** nell'ultimo passaggio della procedura guidata di **Nuova attività di backup** verrà aperta una finestra a comparsa con le impostazioni. Se non viene effettuata nessuna modifica alle impostazioni, saranno mantenuti i rispettivi valori predefiniti per l'attività di backup corrente. Notare che se in seguito si modificano alcune impostazioni e le si salva come predefinite, ciò non avrà alcun effetto sulle attività create con le impostazioni predefinite (saranno mantenute le impostazioni che erano predefinite al momento della creazione dell'attività).

Fare clic sul pulsante **Salva** per applicare le modifiche solo alle impostazioni delle attività di backup appena create. Facendo clic su **Applica a tutte le attività**, le nuove impostazioni di backup verranno applicate a tutte le attività di backup esistenti; ad esempio, sarà necessario modificare l'indirizzo di posta elettronica per le **Notifiche e-mail** di tutte le attività. Selezionare **Applica a tutte le attività** per eseguire questa operazione una sola volta. Per confermare l'operazione, fare clic su **Sì** quando viene visualizzato l'avviso a comparsa: **"Tutte le attività di backup esistenti verranno modificate in base alle impostazioni predefinite specificate. Continuare?"**

Selezionare **Applica a tutte le attività** per salvare le impostazioni relative solo alla scheda selezionata a sinistra (tranne **Protezione archivio**). La sezione di seguito descrive tali impostazioni una per una.

8.5.1 Protezione archivio

Il valore predefinito per il parametro **Protezione archivio** è "Disabilitata". Questa opzione non è disponibile quando si modifica l'attività esistente o quando si crea una nuova attività specificando l'archivio esistente.

Per proteggere l'archivio dall'accesso non autorizzato, selezionare la casella di controllo **Imposta** password per l'archivio, quindi immettere la password nel campo **Immettere la password**; infine,

immetterla nuovamente nel campo **Confermare la password**. Notare che la password fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

L'archivio creato può essere protetto semplicemente con una password o con l'algoritmo di crittografia Advanced Encryption Standard (AES) con chiave da 128/192/256 bit. Selezionando **Non crittografare**, l'archivio sarà protetto solo con la password. Per utilizzare la crittografia, selezionare una delle seguenti opzioni: AES 128, AES 192 o AES 256.

L'algoritmo crittografico AES opera nella modalità Cipher-block chaining (CBC) e utilizza una chiave generata in modo casuale con una dimensione definita dall'utente di 128, 192 o 256 bit. Maggiori sono le dimensioni della chiave, maggiore sarà il tempo necessario al programma per crittografare l'archivio e maggiore sarà la sicurezza dei dati.

8.5.2 Esclusione file di origine

Con le regole di esclusione dei file di origine è possibile definire quali dati verranno ignorati dai dati di origine durante la procedura di backup e quindi verranno esclusi dall'elenco degli elementi del backup. Può trattarsi di file o cartelle definiti da un percorso configurato per l'esclusione.

Questa opzione è disponibile solo per il backup di macchine virtuali che contengono volumi di file system NTFS/FAT16/FAT32/ext2/ext3/ext4/ReFS. Nello specifico, funziona con tutte le MV spente (con file system FAT e NTFS) e con le MV con versione di sistema operativo Windows Server 2003 o superiore. Inoltre, l'opzione richiede l'esecuzione di VMware Tools sulla MV di destinazione.

Per specificare i file e le cartelle da escludere, utilizzare i seguenti parametri.

Escludi file corrispondenti ai seguenti criteri

Selezionare questa casella di controllo per ignorare i file e le cartelle con i nomi corrispondenti ai criteri elencati (chiamati filtri dei file). Utilizzare i pulsanti **Aggiungi**, **Modifica**, **Rimuovi** e **Rimuovi tutto** per creare e gestire l'elenco dei filtri dei file.

In un filtro dei file è possibile utilizzare uno o più caratteri jolly "*" e "?".

Per escludere una cartella specificata da un percorso contenente la lettera di unità, aggiungere una barra rovesciata ("\") al nome della cartella nel criterio, per esempio: C:\Finanza\.

Per esempio, è possibile impostare **Esclusione file di origine** su **Escludi i file corrispondenti ai seguenti criteri**: *.tmp, *.~, *.bak.

È possibile escludere l'intero volume della MV di backup specificando le esclusioni nel seguente formato: C:* o D:* . Notare che le lettere dell'unità specificate nelle impostazioni di esclusione enumerano le partizioni prive di lettere dell'unità al termine dell'elenco. Ad esempio, se si dispone del sistema operativo guest OS Windows 2008, che è dotato di una partizione riservata al sistema (priva di unità con lettera assegnata). Quindi, per escludere i file dall'unità C: è comunque necessario specificare C:* nelle impostazioni di esclusione in Acronis <PRODUCT NAME>, per escludere la partizione Riservato al sistema è necessario specificare la L:* per le esclusioni nell'esempio sottostante.

Si supponga che il sistema di origine abbia le seguenti partizioni:

- Riservata al sistema
- C: (disco locale)
- D: (CD-ROM)

- E: (disco locale)
- K: (disco locale)

In Acronis Backup for VMware questi volumi saranno enumerati nello stesso ordine partendo dalla partizione "C:" e saltando i CD-ROM:

- C: (C: (disco locale))
- E: (E: (disco locale))
- K: (K: (disco locale))
- L: (riservata al sistema)

Suggerimento: è possibile verificare l'enumerazione delle lettere di volume tramite la funzionalità **Ripristino di file** (dove si esplora la struttura di file/cartelle all'interno di un punto di ripristino esistente).

8.5.3 Livello di compressione

L'opzione **Livello di compressione** consente di definire il livello di compressione applicato ai dati inclusi nel backup. L'impostazione predefinita per questa opzione è **Normale**.

Il livello ottimale della compressione dei dati dipende dal tipo di dati inclusi nel backup. Ad esempio, la compressione massima non riduce significativamente le dimensioni dell'archivio se esso contiene essenzialmente file già compressi come .jpg, .pdf o .mp3. Tuttavia, la compressione di formati come .doc o .xls può essere aumentata significativamente.

Selezionare uno dei seguenti livelli di compressione:

- Nessuno. I dati saranno copiati "come sono", senza compressione. Le dimensioni del backup finale saranno quelle massime.
- Normale. Questo livello di compressione è consigliato per la maggior parte dei casi.
- Alto. Le dimensioni del backup risultante saranno di solito inferiori rispetto al livello Normale.
- Massimo. Il livello più elevato di compressione dei dati. Il tempo per l'esecuzione dell'attività di backup sarà massimo. Selezionare questa opzione quando si esegue il backup di supporti rimovibili per ridurre il numero di volumi richiesti.

8.5.4 Gestione degli errori

Queste opzioni permettono di specificare come trattare gli errori che si potrebbero verificare durante il backup.

Quando si verifica un errore recuperabile, il programma riprova ad eseguire l'operazione non riuscita. È possibile impostare l'intervallo di tempo e il numero di tentativi. L'attività termina non appena l'operazione viene eseguita correttamente O quando viene raggiunto il numero di tentativi specificato.

Ci sono impostazioni separate per gli errori di rete (**Riprova la trasmissione dei dati se si verifica un errore di rete**) e gli errori di backup MV (**Riprova l'elaborazione MV fallita**). Entrambe le opzioni sono abilitate per impostazione predefinita con le seguenti impostazioni: **Numero di tentativi**: 5, e **Intervallo tra i tentativi**: 30 secondi.

Per esempio, con le impostazioni di errore di rete predefinite, se la destinazione del backup all'interno della rete diventa non disponibile o non accessibile, il programma proverà a raggiungere la

destinazione ogni 30 secondi, ma non più di 5 volte. I tentativi si interrompono appena viene recuperata la connessione o se viene raggiunto il numero specificato dei tentativi.

Con le impostazioni di errore di backup predefinite, l'elaborazione del backup della MV fallito viene automaticamente riavviato 30 secondi dopo l'esito negativo e, dopo 5 di questi tentativi, il programma passa al backup MV successivo.

8.5.5 Piano di ripristino di emergenza

Lo scenario di ripristino di emergenza prevede che a volte siano tecnici diversi a gestire le procedure di backup e ripristino. Quindi la persona che esegue il ripristino potrebbe non conoscere i dettagli della posizione dell'immagine, le macchine a cui appartiene, ecc. Acronis Backup for VMware consente di creare un **Piano di ripristino di emergenza (DRP)** contenente istruzioni passo a passo semplici sul ripristino dei dati dall'archivio di backup in caso di errore del sistema. Il **Piano di ripristino di emergenza** può essere inviato per e-mail a utenti specificati o essere salvato in una posizione o cartella specifica.

Il **Piano di ripristino di emergenza** viene generato dall'agente di Acronis e inviato dopo il primo backup. Un nuovo **Piano di ripristino di emergenza** viene inviato se l'attività di backup viene modificata o se si verificano modifiche significative al contenuto del backup.

Il valore predefinito del parametro Piano di ripristino di emergenza è "Disabilitato".

È possibile abilitare il **Piano di ripristino di emergenza** nelle **Impostazioni di backup predefinite** per tutte le attività di backup. Passare a **Configura** -> **Impostazioni di backup** e selezionare **Piano di ripristino di emergenza**. Inoltre, è possibile configurare un DRP per qualunque attività di backup al passaggio 4 della procedura guidata **Nuova attività di backup**. Fare clic su **Altre opzioni** e passare alla sezione **Piano di ripristino di emergenza**.

Selezionare la casella di controllo **Invia piani di ripristino di emergenza** per abilitare il DRP. Configurare le opzioni del DRP come indicato di seguito:

- Immettere l'indirizzo e-mail di destinazione nel campo Indirizzi e-mail. È possibile specificare diversi indirizzi di posta elettronica separandoli con punto e virgola.
- Immettere l'oggetto del messaggio di posta elettronica. La riga predefinita dell'oggetto è Notifica di Acronis Backup for VMware da Acronis Appliance.
- Immettere il server della posta in uscita (SMTP) nel campo Server SMTP.
- Impostare la porta del server della posta in uscita. Per impostazione predefinita, è impostata la porta 25.
- Se il server SMTP richiede l'autenticazione, immettere Nome utente e Password nei campi appropriati.
- Immettere il nome del mittente di posta elettronica nel campo Da.
- Se necessario, selezionare Utilizza crittografia e scegliere il tipo di crittografia: SSL o TLS.
- È possibile selezionare Invia messaggio e-mail di prova per controllare se il piano di ripristino di emergenza viene inviato correttamente con le impostazioni specificate.

Selezionare la casella di controllo **Carica piani di ripristino di emergenza nella seguente posizione** per conservare la copia del DRP e **sfogliare** la posizione.

8.5.6 Notifiche

1) Notifiche e-mail

Questa opzione consente di configurare le notifiche via e-mail relative agli eventi di base durante l'attività di backup, come un completamento riuscito, un backup non riuscito o la necessità di interazione dell'utente. L'impostazione predefinita per questa opzione è Disabilitata.

Selezionare la casella di controllo Invia notifiche e-mail per abilitare le notifiche.

Nella casella di controllo Invia notifiche e-mail, selezionare le impostazioni desiderate come segue:

- Quando il backup è stato completato correttamente: per inviare una notifica una volta che l'attività di backup è conclusa correttamente.
- Quando il backup fallisce: per inviare una notifica quando l'attività di backup non è riuscita.
- Aggiungi un registro completo alla notifica: per ricevere il registro completo.

Immettere uno o più indirizzi e-mail a cui verranno inviate le notifiche. Gli indirizzi sono immessi nel campo **Indirizzi e-mail** separati da punti e virgole.

Indicare l'Oggetto desiderato per i messaggi di notifica.

Server SMTP: immettere il nome del server SMTP della posta in uscita.

Porta: impostare la porta del server SMTP (il valore predefinito della porta è impostato su 25).

Nome utente: immettere il nome utente.

Password: immettere la password.

Da: immettere l'indirizzo e-mail dell'utente che invierà il messaggio. Se questo campo viene lasciato vuoto, i messaggi verranno inviati come se provenissero dall'indirizzo di destinazione.

Utilizza crittografia: è possibile selezionare la connessione crittografata al server della posta e scegliere i tipi di crittografia SSL o TLS.

Fare clic su **Invia messaggio e-mail di prova** per assicurarsi che le impostazioni siano corrette.

2) Notifiche SNMP

Questa opzione consente di definire se l'agente che opera sulla macchina deve inviare i registri degli eventi delle operazioni di backup ai gestori SNMP (Simple Network Management Protocol) specificati. È possibile scegliere i tipi di eventi da inviare. L'impostazione predefinita per questa opzione è: **Disabilitata**.

Per selezionare se inviare i messaggi del registro eventi delle operazioni di backup alle macchine che eseguono applicazioni di gestione SNMP, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Non inviare notifiche SNMP: per disabilitare l'invio degli eventi del registro delle operazioni di backup ai gestori SNMP.
- Invia singole notifiche SNMP per gli eventi dell'operazione di backup: per inviare il registro eventi delle operazioni di backup ai gestori SNMP specificati.

Tipo di eventi da inviare: scegliere i tipi di eventi da inviare: Informazioni, Avvisi o Errori. **Nome o IP del server**: immettere il nome o l'indirizzo IP dell'host che esegue l'applicazione di gestione SNMP a cui verranno inviate le notifiche.

Comunità: digitare il nome della comunità SNMP a cui appartengono sia l'host che esegue

l'applicazione di gestione SNMP che la macchina di invio. La community tipica è **pubblica**. Fare clic su **Invia messaggio di prova** per assicurarsi che tutte le impostazioni siano corrette.

Oggetti SNMP

Acronis Backup for VMware fornisce i seguenti oggetti Simple Network Management Protocol (SNMP) alle applicazioni di gestione SNMP:

Tipo di evento

Identificativo oggetto (OID): 1.3.6.1.4.1.24769.100.200.1.0

Sintassi: OctetString

Il valore può essere "Informazioni", "Avviso", 'Errore" e "Sconosciuto". "Sconosciuto" viene inviato solo nel messaggio di prova.

Descrizione testuale dell'evento

Identificativo oggetto (OID): 1.3.6.1.4.1.24769.100.200.2.0

Sintassi: OctetString

Il valore contiene la descrizione testuale dell'evento (appare identico al messaggio pubblicato da Acronis Backup for VMware nel relativo registro).

esempio di valori varbind:

1.3.6.1.4.1.24769.100.200.1.0:Information

1.3.6.1.4.1.24769.100.200.2.0:I0064000B

Operazioni supportate

Acronis Backup for VMware **supporta solo operazioni TRAP**. Non è possibile gestire Acronis Backup for VMware usando richieste GET- e SET-. Ciò significa che è necessario usare un ricevitore Trap SNMP per ricevere messaggi TRAP-.

Più informazioni

http://kb.acronis.com/content/11851

Informazioni sul messaggio di prova

Quando vengono configurate le notifiche SNMP, è possibile inviare un messaggio di prova per verificare se le impostazioni sono corrette.

I parametri del messaggio di prova sono i seguenti:

Tipo di evento

OID: 1.3.6.1.4.1.24769.100.200.1.0

Valore: "Sconosciuto"

Descrizione testuale dell'evento

OID: 1.3.6.1.4.1.24769.100.200.2.0

Valore: "?00000000"

8.5.7 Impostazioni aggiuntive

1) Deduplicazione

Questa opzione definisce se abilitare o disabilitare la deduplicazione per l'archivio creato dall'attività di backup. L'impostazione predefinita per la Deduplicazione è: Abilitata.

La deduplicazione viene eseguita a livello di archivio. Ciò significa che verranno deduplicati solo i dati salvati nell'archivio. In altre parole, se sono presenti due archivi salvati nella stessa posizione con la deduplicazione abilitata, i dati deduplicati che possono essere presenti in entrambi questi archivi non verranno deduplicati.

2) Backup CBT

Questa opzione definisce se utilizzare la funzionalità Changed Block Tracking di VMware per le macchine che la supportano. L'impostazione predefinita per il backup CBT è: Abilitata.

Il backup CBT tiene traccia di tutti i blocchi modificati all'interno della macchina virtuale. Ciò riduce significativamente il tempo per la creazione di backup. Il tempo è ridotto poiché Acronis Backup for VMware non deve controllare quali blocchi sono stati modificati dall'ultimo backup e richiama queste informazioni dall'API di VMware.

3) Utilizza FTP in modalità attiva

È possibile utilizzare la modalità attiva FTP per l'autenticazione e il trasferimento dati FTP. L'impostazione predefinita per Utilizza FTP in modalità attiva è: Disabilitata.

Abilitare questa opzione se il server FTP supporta la modalità attiva e si desidera che essa venga utilizzata per i trasferimenti dei file.

Dopo aver terminato con tutte le impostazioni, fare clic su **OK** per chiudere la finestra a comparsa e salvare o annullare le modifiche. Queste impostazioni verranno utilizzate per le nuove attività create.

8.6 Gestione dell'attività di backup creata

Quando si modifica un'attività di backup esistente, è possibile visualizzare tutte le sezioni (passaggi) del backup guidato completato durante la creazione dell'attività di backup. Tutti i quattro passaggi della procedura guidata verranno visualizzati sullo schermo in una volta sola. Notare che quando si modifica un'attività di backup esistente non è possibile modificare il tipo di archivio (**Sempre incrementale** o **modalità Legacy**). (*Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Gestione delle attività"* (p. 87)).

9 Replica


9.1 Nuova attività di replica

La funzionalità di replica fornisce la possibilità di clonare le MV principali e di avviare i servizi critici rapidamente in caso di errore. Per eseguire la **Nuova attività di replica**, fare clic su **Azioni** -> **Replica**.

9.1.1 Selezione delle MV per la replica

Nel primo passaggio della procedura guidata **Nuova attività di replica** è necessario selezionare le macchine virtuali da replicare. Nel lato sinistro sono indicati tutti gli host ESX(i)/vCenter presenti gestiti da Acronis Backup for VMware Agent e un elenco delle rispettive macchine virtuali. Se nell'elenco non viene visualizzata la macchina virtuale esatta da replicare, assicurarsi di aver aggiunto l'host ESX(i) corrispondente dalla pagina **Configura** -> **Host ESX(i)**.

Selezionare le macchine virtuali spostando le macchine dal lato sinistro del controllo a farfalla al lato destro tramite i pulsanti > e <. L'elenco a destra presenta le macchine virtuali selezionate per la replica. Il pulsante > viene utilizzato per aggiungere la MV all'elenco selezionato e il pulsante < è utilizzato per rimuovere la MV da questo elenco. È inoltre possibile selezionare la MV facendo doppio clic su di essa.




Nuova attività di replica, passaggio 1 "Selezione delle MV per la replica"

È possibile eseguire il backup di gruppi dinamici di macchine selezionando l'unità di livello superiore (per esempio host ESX(i) o cartella delle MV) nella struttura e spostandola nell'elenco a destra con lo stesso pulsante >. Di conseguenza, tutte le macchine in esecuzione in questo gruppo verranno incluse automaticamente nell'elenco dei backup. Inoltre, tutte le nuove macchine create in questo gruppo verranno replicate automaticamente dall'attività di replica corrente.

È necessario selezionare almeno una MV per la replica. Dopo aver effettuato la selezione, fare clic su **Avanti** per terminare il primo passaggio e continuare.

9.1.2 Quando eseguire la replica

Nel secondo passaggio della procedura guidata **Nuova attività di replica** è necessario definire la pianificazione della replica delle macchine virtuali. Sono disponibili due opzioni: creazione di un'attività di replica da eseguire una volta sola ("Non pianificare, esegui su richiesta") e la pianificazione settimanale. Per impostazione predefinita la pianificazione crea repliche ogni giorno alle 12:00. In questo passaggio è possibile modificare il valore predefinito o selezionare "Non pianificare, esegui su richiesta", che significa che l'attività di replica non verrà eseguita con pianificazione. Essa verrà avviata subito dopo aver creato l'attività di replica o può essere eseguita manualmente dalla visualizzazione **Attività**.




Nuova attività di replica, passaggio 2 "Quando eseguire la replica"

La pianificazione dell'attività di replica è la stessa della pianificazione dell'attività di backup. Informazioni dettagliate sulle opzioni di pianificazione e sugli esempi di pianificazione sono disponibili nella sezione "Quando eseguire il backup" (p. 38).

Dopo aver configurato la pianificazione dell'attività di replica, selezionare **Avanti** per andare al passaggio successivo della procedura guidata.

9.1.3 Selezione della posizione e del datastore per la replica

Nel terzo passaggio della procedura guidata **Nuova attività di replica** è necessario definire la posizione e il datastore per la replica delle MV. Qui è necessario definire prima l'**Host ESX(i)** selezionandone uno dall'elenco a discesa. Quindi, selezionare il **Pool di risorse** nell'host ESX(i) di destinazione e nel **datastore** di destinazione.



Nuova attività di replica, passaggio 3 "Selezionare posizione e datastore per la replica"

Definire il **Suffisso nome replica** da utilizzare per la creazione della replica della MV. Il nome predefinito della replica è "%Machine_Name%_vmpreplica", dove "%Machine_name%" è il nome originale della MV da replicare e "_vmpreplica" è il **Suffisso del nome della replica**. Se una MV con lo stesso nome esiste già, si riceverà un avviso che richiede di modificare il suffisso del nome.

Dopo aver effettuato la selezione, fare clic su Avanti per procedere con il passaggio successivo.

9.1.4 Opzioni attività di replica

Nel terzo passaggio della procedura guidata **Nuova attività di replica** è necessario definire il nome dell'attività di replica. Notare che i simboli [] {};,. non sono consentiti per il nome dell'attività.

Per le preferenze dell'attività di replica, fare clic su **Altre opzioni...**. Sono disponibili le seguenti opzioni.

- 1) Notifiche e-mail.
- 2) Notifiche SNMP.

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione Notifiche (p. 49).

3) Replica CBT.

Questa opzione nella sezione **Impostazioni aggiuntive** consente di definire se utilizzare la funzionalità Changed Block Tracking (CBT) di VMware per le macchine che la supportano. L'impostazione predefinita per la replica CBT è: Abilitata.

La replica CBT tiene traccia di tutti i blocchi modificati all'interno della macchina virtuale. Ciò riduce significativamente il tempo per la replica. Il tempo è ridotto poiché Acronis Backup for VMware non deve controllare quali blocchi sono stati modificati dall'ultimo backup. Richiama queste informazioni dall'API di VMware.

4) Modalità provisioning.

Specificare la modalità di provisioning che verrà utilizzata sulle repliche delle MV di destinazione. Le modalità sono **thin provisioning/thick provisioning/flat provisioning/Come nell'originale**. La modalità predefinita è **Thin provisioning**. La modalità Flat provisioning è utilizzata per ESXi versione 5.0+.

Facendo clic sul pulsante **Salva**, tutti i parametri delle attività verranno salvati e sarà possibile visualizzare l'attività creata nella visualizzazione **Attività**. Facendo clic sul pulsante **Salva ed esegui** l'attività verrà salvata ed eseguita immediatamente.

9.2 Gestione MV replicate


9.2.1 Gestore MV replicate

Nella pagina Repliche (**Visualizza->Repliche**) è possibile visualizzare tutte le repliche create rilevate su tutti gli host ESX(i) aggiunti ad Acronis Backup for VMware Agent. Qui è possibile anche gestire le repliche.

L'elenco delle repliche contiene informazioni sulle macchine virtuali replicate originali, sulle loro repliche, sugli orari e lo stato degli ultimi aggiornamenti (replica pianificata/non pianificata). Selezionare la replica della MV per visualizzarne le informazioni dettagliate.

Nella scheda **Informazioni MV** a destra, è possibile visualizzare le informazioni di riepilogo sulla MV originale per la replica selezionata:

- Informazioni host ESX(i).
- Informazioni datastore.
- Pool di risorse in cui è archiviata la MV originale.
- Informazioni MV guest.



Gestore MV replicate

Nella scheda **Informazioni replica** è possibile visualizzare le informazioni di riepilogo sulla replica selezionata:

- Informazioni host ESX(i).
- Informazioni datastore.
- Pool di risorse in cui è archiviata la MV originale.

Qui è possibile anche eseguire le operazioni di base: **Failover** e **Failback dalla replica**. Le seguenti sezioni descrivono le operazioni di base in dettaglio.

9.2.2 Failover

Se si verifica l'arresto anomalo di una macchina virtuale replicata, sarà possibile avviarla rapidamente eseguendo la MV replica (failover). La funzionalità **Failover** aiuta a rendere i servizi principali operativi anche prima del ripristino della MV.

Selezionare la MV replica da avviare e fare clic sul pulsante **Failover** nel menu multifunzione. Nell'elenco a discesa, selezionare se si desidera utilizzare la rete sulla MV replica. Se la MV originale è in esecuzione, è possibile scegliere di **arrestare la MV originale prima del failover**. Quindi selezionare **Esegui**.




Failover

9.2.3 Failback delle MV dalla replica


L'operazione failback (ripristino di una MV dalla replica) consente di ripristinare la MV originale utilizzando la MV replica. È inoltre possibile utilizzare questa operazione se si decide di arrestare la MV replica dopo aver avviato l'operazione di **Failover** e salvare le modifiche nella posizione originale o in una nuova posizione. Selezionare **Failback dalla replica** per avviare la procedura guidata.

Nel primo passaggio della procedura guidata, **Failback dalla replica**, utilizzare il controllo a farfalla per selezionare le repliche da cui le MV verranno ripristinate, quindi selezionare **Avanti**.




Failback dalla replica, passaggio 1 "Selezionare le repliche da cui eseguire il failback"

Nel secondo passaggio, **Posizione del failback delle MV dalla replica**, selezionare la posizione delle MV. È possibile selezionare la posizione originale e scegliere di sovrascrivere le MV originali o generare nuovi nomi per le MV ripristinate. È inoltre possibile selezionare una nuova posizione. Dopo aver selezionato la posizione, fare clic su **Avanti**.



Failback dalla replica, passaggio 2 "Posizione del failback delle MV dalla replica"

Nel terzo passaggio, **Come eseguire il failback**, selezionare le opzioni dell'attività di ripristino. Nel blocco **Gestione energetica MV**, selezionare le caselle di controllo **Spegni le MV di destinazione quando viene avviato il failback** e **Accendi le MV di destinazione quando il failback** è **completo** e altre opzioni. Definire il nome dell'attività.



Failback dalla replica, passaggio 3 "Come eseguire il failback"

Selezionando il pulsante **Salva**, verranno salvati tutti i parametri delle attività. Nella visualizzazione **Attività**, sarà possibile visualizzare l'attività creata di **failback dalla replica**. Selezionando il pulsante **Salva ed esegui** l'attività verrà salvata ed eseguita immediatamente.

Se la MV replica è in esecuzione, l'attività **Failback della MV dalla replica** sta ripristinando la MV originale senza terminare la MV replica. Solo al termine del failback la MV replica viene arrestata. Infine, l'attività **Failback della MV dalla replica** esegue il ripristino delle modifiche eseguite durante l'operazione di failback dalla MV replica alla MV originale (nuova). Consente di ridurre al minimo il tempo di inattività e di ripristinare lo stato della MV in modo più vicino possibile allo stato della replica.

9.2.4 Eliminazione di una MV replica

Rimuovere una macchina virtuale replica selezionandola dall'elenco e facendo clic sul pulsante **Elimina** nel menu multifunzione.

9.2.5 Failover permanente

Il failover permanente converte la MV replica nella macchina virtuale di base. I tag di Acronis verranno rimossi dal file .vmx e questa macchina virtuale non verrà più considerata una replica da Acronis Backup for VMware. Le attività di replica esistenti potrebbero fallire a causa di un conflitto di nome.

Selezionare la casella di controllo **Accendi la MV dopo un failover permanente** per avviare la macchina. Selezionare la casella di controllo **Rinomina la MV dopo un failover permanente** per impostare un nuovo nome della MV.

10 Ripristino

10.1 Ripristino di un backup di macchine virtuali


Selezionare **Ripristino** -> **MV intera** nella scheda **Azioni** del menu principale per ripristinare uno o più macchine virtuali di backup. La **Nuova attività di ripristino** si apre nell'area di lavoro principale e chiede di fornire le informazioni richieste e configurare le impostazioni necessarie per la nuova attività di ripristino. La procedura guidata consiste in tre passaggi consecutivi che vengono visualizzati nella stessa area:

- Selezione delle MV per il ripristino
- Dove eseguire il ripristino.
- Come eseguire il ripristino.

Questi tre passaggi del ripristino guidato e le relative opzioni possibili sono descritti di seguito.

10.1.1 Selezione delle MV per il ripristino

Nel primo passaggio dell'attività di ripristino guidato di backup è necessario definire la posizione del backup e selezionare le macchine virtuali da ripristinare. Le posizioni selezionate vengono analizzate esaminando la presenza di archivi e il loro contenuto, operazione necessaria per definire i punti di ripristino per il ripristino dei backup.



Procedura guidata Nuova attività di backup, Passaggio 1 "Selezione MV da ripristinare"

Notare che se si seleziona un archivio che contiene l'immagine di una macchina fisica (quando è necessario eseguire la migrazione "da fisico a virtuale" o P2V), non saranno presenti altre opzioni in questo passaggio, poiché questi archivi dispongono di un solo punto di ripristino.

Se la posizione selezionata contiene archivi protetti da password o archivi di macchine fisiche, essi verranno mostrati nell'elenco separato in **Dati crittografati e di macchine fisiche**. Per ripristinare i dati da questi archivi, è necessario specificare la password nella finestra a comparsa **Password**.

È possibile selezionare tutte le macchine virtuali dall'elenco a sinistra e spostarle nella sezione **Macchine virtuali selezionate** a destra. La selezione delle macchine virtuali viene effettuata spostando le macchine dal lato sinistro del controllo a farfalla a quello destro facendo doppio clic su di esso o tramite i pulsanti > e <. L'elenco a destra mostra tutte le macchine virtuali selezionate per il ripristino. Il pulsante > viene utilizzato per aggiungere la MV all'elenco di ripristino e il pulsante < è utilizzato per rimuovere la MV da questo elenco. Questo elenco contiene le macchine virtuali selezionate e i rispettivi ultimi punti di ripristino disponibili, ovvero i momenti a cui si può tornare.


Per ogni macchina virtuale l'ultimo punto di ripristino è selezionato per impostazione predefinita. Questo punto di ripristino può essere modificato facendo clic su di esso. Verrà visualizzata una finestra a comparsa in cui è possibile selezionare un punto di ripristino diverso.

Nella finestra a comparsa Selezione punto di ripristino è possibile visualizzare l'elenco di tutti i punti di ripristino disponibili per questa macchina virtuale e selezionare il punto di ripristino da ripristinare. L'elenco include il nome dell'archivio che contiene questo punto di ripristino e l'ora della sua creazione.

Dopo aver selezionato "Selezionare le MV da ripristinare", fare clic su **Avanti** per terminare il primo passaggio della procedura guidata e continuare.

10.1.2 Dove eseguire il ripristino

Nel secondo passaggio del ripristino guidato dell'attività di backup è necessario definire dove ripristinare le macchine virtuali selezionate.



Procedura guidata Nuova attività di ripristino, Passaggio 2 "Dove eseguire il ripristino"

Prima di tutto, con l'elenco a discesa **Seleziona la posizione** è necessario definire la posizione desiderata per l'attività di ripristino. Scegliere se ripristinare le macchine virtuali selezionate nella

posizione originale o in un host ESX(i) o datastore diverso. L'elenco mostra solo gli host ESX(i) gestiti dall'agente di Acronis Backup for VMware. Se l'host ESX(i) necessario non è presente nell'elenco, assicurarsi che venga aggiunto alla visualizzazione **Configura** -> **Host ESX(i)**.

Quando si seleziona la **Posizione originale** per il ripristino delle MV, è possibile implementare la modalità di ripristino incrementale selezionando la casella di controllo **Utilizza ripristino incrementale**. Il ripristino incrementale consente di controllare e ripristinare solo i blocchi che sono stati modificati sulla MV originale, anziché ripristinare tutti i dati sulla macchina virtuale. Questa modalità consente di aumentare la velocità del ripristino da posizioni di backup lente come Acronis Cloud Storage o altre connessioni lente e aiuta a ridurre al minimo il traffico durante il ripristino.

Notare che è possibile utilizzare la modalità di ripristino incrementale solo se il ripristino viene eseguito sulla MV che è stata utilizzata per creare un backup. Se il ripristino viene eseguito in una nuova posizione o se la MV risulta mancante, viene eseguito un ripristino completo.

Quando il ripristino viene eseguito nella **Posizione originale**, la MV ripristinata potrebbe non essere visualizzata nella stessa posizione (sovrascrivendo automaticamente la MV esistente) in cui si trovava al momento della creazione del punto di ripristino. Questo potrà accadere se la MV selezionata (definita dal punto di ripristino) è stata migrata in un host e/o datastore, host ESX (i), pool di risorse o vApp diverso. Poiché le MV preservano il proprio UUID durante la migrazione, il ripristino verrà eseguito nella posizione corrente della macchina virtuale. Per esempio, al momento della creazione del punto di ripristino la MV si trovava in vApp1, ma successivamente è stata migrata in vApp2. Quindi, questa MV verrà ripristinata in vApp2 sovrascrivendo la MV esistente.

Una volta definito l'host ESX(i), verrà creato automaticamente l'elenco dei pool di risorse e datastore disponibili, in cui sarà possibile definire la posizione esatta delle macchine virtuali ripristinate.

È necessario inoltre definire il formato delle unità virtuali ripristinate, **Come nella MV originale** (consigliato), Thin provisioning o Thick provisioning con il rispettivo elenco a discesa. Il thin provisioning aumenta l'utilizzo dello spazio di archiviazione della MV consentendo l'allocazione dinamica e il provisioning intelligente della capacità di archiviazione fisica.

In base a questa selezione, verrà visualizzato un suggerimento che indica quanto spazio è richiesto sul datastore per un'operazione di ripristino corretta. Sarà possibile procedere al passaggio successivo dell'attività di ripristino guidato di backup solo dopo aver selezionato un datastore valido con spazio disponibile sufficiente.

Notare che quando si esegue il ripristino di più macchine virtuali, esse verranno posizionate tutte nella destinazione definita in questo passaggio del ripristino guidato, ciascuna in una nuova MV unica nel datastore selezionato.



Procedura guidata Nuova attività di ripristino, Passaggio 2 "Dove eseguire il ripristino", finestra di dialogo di conferma della sovrascrittura della MV esistente

Se sull'host ESX(i) o datastore selezionato sono presenti macchine con lo stesso nome, verrà richiesto di confermare la sovrascrittura delle MV esistenti. Questa scelta definisce la denominazione delle macchine virtuali ripristinate. Se si sceglie "Sovrascrivi le MV", le macchine virtuali esistenti verranno sostituite con quelle ripristinate.

Notare che in questo caso la selezione del datastore non sarà disponibile (poiché è già definita dalla MV di destinazione da sovrascrivere); tuttavia, è possibile cambiare la posizione del pool di risorse per questa MV scegliendo l'elemento corrispondente nella selezione **Pool di risorse**.

Se le macchine esistenti sono in esecuzione, per un'operazione di ripristino corretta è necessario arrestarle manualmente o selezionare l'opzione **Spegni le MV di destinazione quando viene avviato il ripristino** nella finestra di dialogo delle opzioni di ripristino (*consultare la sezione "Gestione energetica MV"* (p. 66)).

Quando si sceglie l'opzione **Crea MV con nomi diversi** le MV ripristinate verranno denominate secondo la seguente convenzione:

"[Nome_originale_MV]_DATA".

Dove "Nome_originale_MV" è il nome iniziale della macchina virtuale ripristinata e DATA è la data corrente. Per esempio, se la MV ripristinata era chiamata "MV_originale", dopo il ripristino verrà chiamata "MV_originale_25/05/2011".

Per impostazione predefinita, tutti i dischi della macchina virtuale verranno ripristinati su un singolo datastore. È tuttavia possibile eseguire la mappatura manuale dei dischi virtuali ripristinati su diversi datastore, in modo da distribuire l'archiviazione su più datastore.


Scegliere l'opzione Selezionare datastore di destinazione per ogni disco nell'elenco a discesa Mappatura disco. Quindi, selezionare il datastore separato sull'host ESXi di destinazione in cui verranno posizionati i dischi ripristinati. Fare clic su Modifica... nella colonna di ciascun datastore di cui si desidera eseguire la mappatura, quindi scegliere uno dei datastore dall'elenco Selezionare datastore disponibile.

Al termine della selezione "Dove eseguire il ripristino", fare clic su **Avanti** per terminare il secondo passaggio e passare all'ultimo.

10.1.3 Come effettuare il ripristino

Nel terzo passaggio del ripristino guidato dell'attività di backup è necessario definire le preferenze dell'attività di ripristino.

Qui è possibile specificare se convalidare gli archivi prima del ripristino (per ulteriori informazioni sulla convalida dei backup, fare riferimento alla sezione "Convalida di backup" (p. 97)). Inoltre, qui è possibile configurare le impostazioni dell'attività di ripristino selezionando il collegamento Altre opzioni....



Procedura guidata Nuova attività di ripristino, Passaggio 3 "Come effettuare il ripristino"

Per completare la procedura guidata e creare l'attività di ripristino guidato di backup, è necessario impostare il nome dell'attività e definire come eseguirla. Notare che i simboli [] {};, . non sono consentiti per il nome dell'attività.

Facendo clic sul pulsante **Esegui adesso** l'attività verrà eseguita immediatamente con i parametri specificati. È possibile visualizzare la barra di avanzamento dell'attività nella **Visualizzazione attività** e nella **visualizzazione Pannello di controllo**. Questa opzione è disponibile se si vuole eseguire l'attività una volta sola. Il risultato di quest'attività verrà mostrato nel **Pannello di controllo** oppure può essere verificato nella visualizzazione **Registri**.

Facendo clic sul pulsante **Salva** l'attività viene salvata nell'elenco delle attività (**Visualizza->Attività**). Ciò risulta più pratico se si prevede di eseguire l'attività manualmente in seguito dalla pagina **Visualizzazione attività** o eseguire l'attività diverse volte.

10.1.4 Opzioni

Fare clic su **Altre opzioni...** nell'ultimo passaggio dell'attività di ripristino guidato di backup per aprire la finestra a comparsa con le impostazioni aggiuntive.

Se non viene effettuata nessuna modifica alle impostazioni, esse conserveranno i rispettivi valori predefiniti per l'attività di ripristino corrente. Notare che se in seguito si modificano alcune impostazioni e le si salva come predefinite, ciò non avrà alcun effetto sulle attività create con le impostazioni predefinite (queste impostazioni conserveranno i valori che erano predefiniti al momento della creazione dell'attività).

10.1.4.1 Notifiche

1) Notifiche e-mail

Questa opzione consente di configurare le notifiche e-mail relative agli eventi di base durante l'attività di ripristino, come un completamento riuscito, un ripristino non riuscito o la necessità di interazione dell'utente. L'impostazione predefinita per questa opzione è Disabilitata.

Selezionare la casella di controllo Invia notifiche e-mail per abilitare le notifiche.

Nella casella di controllo **Invia notifiche e-mail**, selezionare le impostazioni desiderate come segue:

- Quando il ripristino è stato completato correttamente: per inviare una notifica una volta che l'attività di ripristino si è conclusa correttamente.
- Quando il ripristino fallisce: per inviare una notifica quando l'attività di ripristino non è riuscita.
- Aggiungi un registro completo alla notifica: per ricevere il registro completo.

Immettere uno o più indirizzi e-mail a cui verranno inviate le notifiche. Gli indirizzi sono immessi nel campo **Indirizzi e-mail** separati da punti e virgole.

Indicare l'Oggetto desiderato per i messaggi di notifica.

- Server SMTP: immettere il nome del server SMTP della posta in uscita.
- Porta: impostare la porta del server SMTP (il valore predefinito della porta è impostato su 25).
- Nome utente: immettere il nome utente.
- **Password**: immettere la password.

Da: immettere l'indirizzo e-mail dell'utente che invierà il messaggio. Se questo campo viene lasciato vuoto, i messaggi verranno inviati come se provenissero dall'indirizzo di destinazione.

Utilizza crittografia: è possibile selezionare la connessione crittografata al server della posta e scegliere i tipi di crittografia SSL o TLS.

Fare clic su Invia messaggio e-mail di prova per assicurarsi che le impostazioni siano corrette.

2) Notifiche SNMP

Questa opzione definisce se l'agente che opera sulla macchina gestita deve inviare i registri degli eventi delle operazioni di ripristino ai gestori SNMP (Simple Network Management Protocol)

specificati. È possibile scegliere i tipi di eventi da inviare. L'impostazione predefinita per questa opzione è Disabilitata.

Selezionare se inviare messaggi del registro eventi delle operazioni di ripristino alle macchine che eseguono applicazioni di gestione SNMP. Scegliere una delle seguenti opzioni:

- Invia singole notifiche SNMP per gli eventi dell'operazione di ripristino: per inviare il registro eventi delle operazioni di ripristino ai gestori SNMP specificati.
 - **Tipi di eventi da inviare**: scegliere i tipi di eventi da inviare: Informazioni, Avvisi o Errori. **Nome o IP del server**: immettere il nome o l'indirizzo IP dell'host che esegue l'applicazione di gestione SNMP a cui verranno inviate le notifiche.
 - **Comunità**: immettere il nome della comunità SNMP a cui appartengono sia l'host che esegue l'applicazione di gestione SNMP che la macchina di invio. La comunità tipica è "pubblica". Fare clic su **Invia messaggio di prova** per assicurarsi che tutte le impostazioni siano corrette.
- Non inviare notifiche SNMP: per disabilitare l'invio degli eventi del registro delle operazioni di ripristino ai gestori SNMP.

10.1.4.2 Gestione degli errori

Queste opzioni permettono di specificare come trattare gli errori che si potrebbero verificare durante l'operazione di ripristino. Selezionare la casella di controllo **Riprova se si verifica un errore** per abilitare la modalità silenziosa.

Quando si verifica un errore recuperabile, il programma riprova ad eseguire l'operazione non riuscita. È possibile impostare l'**Intervallo tra i tentativi** e il **Numero di tentativi**. L'attività termina non appena l'operazione di ripristino è completata correttamente OPPURE viene raggiunto il numero di tentativi specificato.

Se si seleziona la casella di controllo **Riprova se si verifica un errore**, configurare il **Numero di tentativi** e l'**Intervallo tra i tentativi**. Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita con le seguenti impostazioni: **Numero di tentativi**: 5, e **Intervallo tra i tentativi**: 30 secondi. Per esempio, se la destinazione di rete del ripristino diventa non disponibile o non accessibile, il programma proverà a raggiungere la destinazione ogni 30 secondi, ma non oltre 5 volte. I tentativi saranno terminati appena viene recuperata la connessione o se viene raggiunto il numero specificato dei tentativi.

Selezionare la casella di controllo **Annulla le operazioni di tutte le attività in caso di fallimento**, per esempio, se è necessario ripristinare una serie di MV interconnesse. Quindi in caso di ripristino di un'unica MV, verranno annullate anche tutte le altre operazioni di ripristino.

10.1.4.3 Gestione energetica MV

Accendi MV di destinazione al termine del ripristino

Questa opzione consente la configurazione della gestione energetica delle macchine virtuali dopo l'esecuzione del ripristino dell'attività di backup.

Dopo che una macchina è stata ripristinata da un backup di un'altra macchina, esiste la possibilità che la copia della macchina esistente venga visualizzata sulla rete. Per un funzionamento corretto, avviare manualmente la macchina virtuale ripristinata dopo aver preso le necessarie precauzioni.

Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita. Selezionare la casella di controllo **Avvia le MV al termine del ripristino** per avviare automaticamente la macchina virtuale.

10.1.4.4 Impostazioni aggiuntive

Usa FTP in modalità attiva

È possibile utilizzare la modalità attiva FTP per l'autenticazione e il trasferimento dati FTP. L'impostazione predefinita per **Utilizza FTP in modalità attiva** è disabilitata.

Abilitare questa opzione se il server FTP supporta la modalità attiva e si vuole che questa modalità venga utilizzata per i trasferimenti di file.

Dopo aver terminato con tutte le impostazioni, fare clic su **OK** per chiudere la finestra a comparsa e applicarle solo all'attività di ripristino corrente.

10.1.4.5 Impostazioni di ripristino di Exchange

Prima di eseguire l'Estrazione del backup di Microsoft Exchange Server è necessario configurare le impostazioni di estrazione predefinite. L'estrazione delle caselle postali o del loro contenuto richiede il montaggio temporaneo di una MV specifica dal backup. Andare alla scheda Impostazioni delle applicazioni e specificare i parametri di montaggio delle MV.

- Host ESX(i).
- Pool di risorse.
- Datastore.

10.1.5 Gestione dell'attività di ripristino creata

Quando si modifica un'attività di ripristino esistente, è possibile visualizzare tutte le sezioni (passaggi) della procedura guidata completata durante la creazione dell'attività di ripristino. Tutti i tre passaggi della procedura guidata verranno visualizzati sullo schermo in una volta sola. (*Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Gestione delle attività"* (p. 87)).

10.2 Ripristino di file

A volte è necessario ripristinare solo un unico file o alcuni file da un archivio di backup, senza ripristinare la macchina virtuale completa. La funzionalità **Ripristino di file** consente di sfogliare l'archivio e di ripristinare i file selezionati per la versione predefinita dell'archivio (punto di ripristino). La destinazione del ripristino è definita dalle opzioni disponibili fornite dal browser Internet che esegue Backup for VMware Management Console (la finestra di dialogo è la stessa visualizzata quando si prova a salvare una pagina Internet tramite l'opzione **File** -> **Salva con nome...**).

Fare clic su **Ripristino** -> **File e cartelle** nella scheda **Azioni** del menu principale per ripristinare uno o più file del backup. La procedura guidata **Ripristino di file** si apre nell'area di lavoro principale e


chiede di fornire le informazioni richieste e configurare le impostazioni necessarie per la nuova attività di ripristino dei file. La procedura guidata consiste in due passaggi:

- Selezionare le MV da cui estrarre i file.
- Esplora punto di ripristino.

NOTA: La funzionalità Ripristino di file non è disponibile per i backup salvati nell'archivio di Acronis Cloud Backup. Da questo tipo di archivio di backup è possibile eseguire solo il ripristino di intere MV.

10.2.1 Selezionare le MV da cui estrarre i file

Prima è necessario definire la posizione del backup che verrà analizzata esaminando gli archivi e il loro contenuto.



Procedura guidata Ripristino di file, Passaggio 1 "Selezionare le MV da cui estrarre i file"

Se la posizione selezionata contiene archivi protetti da password o archivi di macchine fisiche (dati crittografati e di macchine fisiche), è necessario specificare la password per ripristinare i dati da questi archivi.

La posizione selezionata viene analizzata per esaminare gli archivi e il relativo contenuto. In seguito all'analisi, sul lato sinistro verrà visualizzato un elenco a struttura delle macchine virtuali incluse in tutti gli archivi memorizzati nella posizione selezionata o all'interno dell'archivio selezionato. Facendo clic su una macchina virtuale è possibile controllare l'elenco di tutti i suoi punti di ripristino sul lato destro.

Per ogni macchina l'ultimo punto di ripristino è selezionato per impostazione predefinita. Il punto di ripristino può essere modificato facendo clic su di esso. Notare che il ripristino di file consente la selezione di una sola macchina virtuale e di un singolo punto di ripristino alla volta, mentre l'attività di ripristino di backup consente il ripristino di molte MV.

Dopo aver selezionato il punto di ripristino per la macchina virtuale è possibile procedere al passaggio successivo. Questo punto di ripristino definisce lo stato della macchina virtuale da cui si desidera estrarre file o cartelle.

10.2.2 Esplorazione punto di ripristino

Nel secondo passaggio della procedura guidata **Ripristino di file** è necessario scegliere quali file o cartelle ripristinare. Qui è possibile visualizzare il contenuto del punto di ripristino della MV selezionato in un browser della directory in stile Esplora risorse. Nella struttura di navigazione a sinistra è possibile espandere i volumi e le cartelle e sfogliare/selezionare il contenuto di ogni volume/cartella da ripristinare sul lato destro.

La procedura guidata **Ripristino di file** di Acronis Backup for VMware dispone di una funzione di ricerca integrata. La casella di ricerca si trova nell'angolo in alto a destra dell'elenco dei file e delle cartelle. È possibile utilizzare la ricerca quando non si conosce il nome esatto del file da ripristinare. È possibile filtrare file e cartelle nell'elenco e visualizzare solo quelli che corrispondono ai criteri di ricerca chiamati "filtri dei file",

In un filtro dei file è possibile utilizzare uno o più caratteri jolly "*" e "?", per esempio: "C:\Finanza*.*".

Inoltre, è possibile ordinare i risultati della ricerca in base alle colonne: nome, data e ora di modifica, dimensioni e cartella. Se si sceglie di ordinare i dati prima in base a un determinato campo, per esempio in base alla data, è possibile poi scegliere di ordinarli in base a un altro campo, per esempio per nome. In questo caso, i dati verranno ordinati secondo due livelli: prima in base al nome e poi in base alla data. Sarà quindi possibile trovare facilmente i file necessari per il ripristino.

Dopo aver selezionato tutti i file che si desidera ripristinare, fare clic sul pulsante **Estrai in...** oppure sul pulsante **Scarica come .zip** (tutti i file e le cartelle selezionati saranno scaricati come singolo archivio .zip). Verrà visualizzata la finestra a comparsa del browser predefinito (come per la finestra a comparsa visualizzata tramite il clic con il pulsante destro del mouse -> finestra a comparsa **Salva destinazione con nome...**) in cui è possibile selezionare la destinazione per salvare i file di backup selezionati.

Si consiglia di utilizzare l'opzione **Scarica come .zip** per i ripristini di ridotta entità e l'opzione **Estrai in...** per quantità di dati superiori a 500 MB, in quanto l'operazione di compressione dei file può ridurre significativamente la velocità di ripristino (fino a 2 MB al secondo). Notare inoltre che le impostazioni di sicurezza NTFS non verranno mantenute durante il ripristino dei file come archivio .zip.

Notare che il **Ripristino di file** non può essere effettuato correttamente per i nomi di file contenenti caratteri non validi: * : ? « < > | / \. Per il ripristino di questi file, utilizzare l'operazione **Esegui MV dal backup**.

10.3 Estrazione del backup di Microsoft Exchange Server

A volte è necessario estrarre solamente i dati di Exchange dai backup a livello del disco delle macchine virtuali su cui è installato il server di Microsoft Exchange. La funzionalità **Estrai elementi di Microsoft Exchange Server** consente di:

- Estrarre database di Exchange completi dai backup delle MV.
- Estrarre dati di Exchange (caselle postali, elementi delle caselle postali) dai backup delle MV.

NOTA: prima di eseguire la procedura guidata Estrai elementi di Microsoft Exchange Server è necessario configurare i backup affinché siano "compatibili con le applicazioni". Alternativamente è possibile scegliere

di troncare i registri transazioni dopo il backup. (Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Impostazioni di backup compatibili con le applicazioni" (p. 43)).

Fare clic sul pulsante Ripristino -> Elementi di Microsoft Exchange Servernella scheda Azioni del menu principale per estrarre gli elementi Exchange richiesti dall'archivio di backup. La procedura guidata Estrai elementi di Microsoft Exchange Server consiste nei vari passaggi eseguiti per completare l'operazione. I passaggi della procedura guidata per l'estrazione dei database di Exchange e l'estrazione delle caselle postali e del contenuto delle caselle postali di Exchange sono descritti nelle sezioni di seguito.

10.3.1 Estrazione dei database


Quando si sceglie di estrarre i database, è possibile estrarre i database del server di MS Exchange in formato .edb salvandolo in una condivisione di rete.

Ripristinare i database nella cartella specificata significa che i file del database e i file del registro di transazione vengono estratti dal backup a una cartella specificata. Ciò può essere utile quando è necessario estrarre i dati per il controllo o l'ulteriore elaborazione da parte di strumenti di terze parti o quando si sta cercando una soluzione per montare i database manualmente.

Per estrarre i database di Exchange è necessario eseguire i seguenti quattro passaggi:


- 1. Selezionare una posizione con i backup di Exchange Server.
- 2. Scegliere gli elementi da estrarre (Database).
- 3. Selezionare i database e il punto di ripristino.
- 4. Scegliere la posizione di estrazione dei database

Nel primo passaggio è necessario selezionare una posizione e una MV contenente i backup di Exchange Server. A sinistra è possibile visualizzare l'elenco delle posizioni di backup. Quando si sceglie una posizione, essa viene analizzata alla ricerca di backup di MV di Exchange, che verranno visualizzati nella sezione centrale. Selezionare la MV da cui estrarre i database di Exchange. A destra è possibile visualizzare le informazioni di riepilogo. Quindi fare clic su **Avanti**.



Estrazione elementi di Exchange Server, Selezione di una posizione con i backup di Exchange Server

Selezionare **Database** nel secondo passaggio. Nel terzo passaggio, selezionare i database di Exchange Server dall'elenco a sinistra e successivamente selezionare il punto di ripristino a destra. Per impostazione predefinita, viene selezionato l'ultimo punto di ripristino. Qui è possibile visualizzare le informazioni del punto di ripristino selezionato, del database e le relative dimensioni. Fare clic su **Avanti**.



Estrazione elementi di Exchange Server, Selezione database e punto di ripristino

Infine, fare clic su **Sfoglia** e selezionare la cartella di destinazione in cui salvare l'archivio del database. Selezionare **Fine** per procedere con l'estrazione.

I database estratti saranno in uno stato di **Spegnimento errato** e non potranno essere montati. Per poter montare i database è necessario portarli a uno stato di **Spegnimento corretto** utilizzando il comando **Eseutil /r <Enn>**. **<Enn>** specifica il prefisso dei file di registro per il database (o gruppo di archiviazione che contiene il database) in cui è necessario applicare i file di registro di transazione. Per istruzioni su come eseguire questa operazione, fare riferimento a:

- http://technet.microsoft.com/it-it/library/dd876926.aspx
- http://technet.microsoft.com/it-it/library/aa998340(EXCHG.80).aspx

10.3.2 Estrazione di caselle postali

Quando si sceglie di estrarre le **caselle postali**, è possibile estrarre caselle postali specifiche di Microsoft Exchange Server attraverso i seguenti passaggi:


- 1. Selezionare una posizione con i backup di Exchange Server.
- 2. Elementi da estrarre? (caselle postali).
- 3. Selezionare il punto di ripristino da esplorare e le caselle postali.
- 4. Posizione di salvataggio degli elementi selezionati.

Nel primo passaggio è necessario selezionare una posizione e una MV contenente i backup di Exchange Server. A sinistra è possibile visualizzare l'elenco delle posizioni di backup. Quando si sceglie una posizione, essa viene analizzata alla ricerca di backup di MV di Exchange, che verranno

visualizzate nella sezione centrale. Selezionare la MV necessaria da cui estrarre le caselle postali. A destra è possibile visualizzare le informazioni di riepilogo. Fare clic su **Avanti**.

Selezionare **Caselle postali** nel secondo passaggio. Se è presente un'altra attività **Estrazione elementi di Exchange** attiva, si riceverà un avviso a comparsa per continuare. Per continuare l'operazione di esplorazione degli elementi di Exchange attuale, è necessario terminare l'attività già avviata. Confermare l'interruzione dell'altra attività per continuare.

Nel terzo passaggio, selezionare il punto di ripristino a sinistra. Per impostazione predefinita, viene selezionato l'ultimo punto di ripristino. A destra, sfogliare il server Exchange e selezionare le caselle postali da estrarre. Quindi selezionare **Avanti**.



Estrazione elementi di Exchange Server, Selezione di un punto di ripristino da esplorare

Nel passaggio finale, selezionare **Sfoglia** per scegliere la cartella di destinazione in cui salvare gli elementi selezionati e fare clic su **Fine** per procedere con l'estrazione. Dopo aver completato la procedura guidata, viene creata l'attività di estrazione indicata nella visualizzazione **Attività** (**Visualizza** -> **Attività**) Sarà possibile tracciare l'avanzamento e altre statistiche per l'attività. Notare che non è possibile modificare questo tipo di attività.

L'estrazione delle caselle postali richiede una macchina virtuale temporanea direttamente dal punto di ripristino selezionato del backup e ciò potrebbe richiedere alcuni minuti. È possibile osservare l'avanzamento dell'operazione di montaggio. In caso di fallimento del montaggio, è possibile visualizzare il registro e annullare l'attività.

Notare che questa MV temporanea rimane montata per 15 minuti. Uscendo dalla Procedura guidata **Estrai elementi Exchange Server** e avviandola nuovamente, sarà possibile selezionare **Continuare a sfogliare il punto di ripristino selezionato precedentemente**.

Le **caselle postali** selezionate vengono salvate nella destinazione specificata come archivio autoestraente di Acronis Backup for VMware (.exe). È possibile eseguire questo file su qualunque macchina su cui è installato Microsoft Outlook (2003 o versione superiore) per estrarre i messaggi di posta elettronica e altri elementi in formato .pst.

Quando si decomprimono i dati dall'archivio è inoltre possibile selezionare il contenuto da estrarre e indicare la cartella in cui estrarre i dati. Fare clic su **Estrai** per visualizzare l'avanzamento. I dati verranno estratti in un file .pst che è possibile aprire con Microsoft Outlook (**File** -> **Apri**). Notare che sulla macchina in cui si esegue la procedura di estrazione deve essere installato Microsoft Outlook (poiché è necessaria MAPI).

10.3.3 Estrazione del contenuto di caselle postali

Quando si sceglie di estrarre il **contenuto delle caselle postali**, è possibile esplorare le caselle postali per estrarre contenuti specifici (cartelle ed elementi) attraverso i seguenti passaggi:

- 1. Selezionare una posizione con i backup di Exchange Server.
- 2. Elementi da estrarre? (contenuto delle caselle postali).
- 3. Selezionare le caselle postali per l'estrazione o il punto di ripristino per l'esplorazione.
- 4. Selezionare le cartelle o gli elementi per l'estrazione.
- 5. Posizione di salvataggio degli elementi selezionati.

Nel primo passaggio è necessario selezionare una posizione e una MV contenente i backup di Exchange Server. A sinistra è possibile visualizzare l'elenco delle posizioni di backup. Quando si sceglie una posizione, essa viene analizzata alla ricerca di backup di MV di Exchange, che verranno visualizzate nella sezione centrale. Selezionare la MV da cui è necessario estrarre le caselle postali e il loro contenuto. A destra è possibile visualizzare le informazioni di riepilogo. Fare clic su **Avanti**.

Selezionare Contenuto caselle postali nel secondo passaggio.


Nel terzo passaggio, selezionare il punto di ripristino a sinistra. Per impostazione predefinita, viene selezionato l'ultimo punto di ripristino.

Nel quarto passaggio fare clic su **Sfoglia posta elettronica** per selezionare il contenuto specifico della posta elettronica da estrarre. L'esplorazione del contenuto della casella postale richiede una macchina virtuale temporanea direttamente dal punto di ripristino selezionato del backup e ciò potrebbe richiedere alcuni minuti. È possibile osservare l'avanzamento dell'operazione di montaggio. Dopo aver completato correttamente l'operazione, selezionare il contenuto delle caselle postali. In caso di fallimento del montaggio, è possibile visualizzare il registro e annullare l'attività.

Notare che questa MV temporanea rimane montata per 10 minuti. Uscendo dalla Procedura guidata **Estrai elementi Exchange Server** e avviandola nuovamente, sarà possibile selezionare **Continuare a sfogliare il punto di ripristino selezionato precedentemente**.

La selezione del contenuto delle caselle postali nel quarto passaggio avviene come segue. L'elenco delle caselle postali disponibili si trova sul lato sinistro. Scegliere la casella postale, quindi sarà possibile visualizzarne il contenuto come cartelle ed elementi. Selezionare tutti gli elementi da estrarre. È possibile ripetere la selezione degli elementi con altre caselle postali. Al termine dell'operazione, selezionare **Avanti**.

Nel passaggio finale, selezionare **Sfoglia** per scegliere la cartella di destinazione in cui salvare gli elementi selezionati e fare clic su **Fine** per procedere con l'estrazione. Verrà visualizzata una finestra a comparsa con le informazioni di estrazione degli elementi di Exchange.



Estrai elementi di Exchange Server, Selezione della destinazione per il salvataggio degli elementi

Le **caselle postali e il contenuto delle caselle postali** selezionate vengono salvati nella destinazione specificata come archivio autoestraente di Acronis Backup for VMware (.exe). È possibile eseguire questo file su qualunque macchina su cui è installato Microsoft Outlook (2003 o versione superiore) per estrarre i messaggi di posta elettronica e altri elementi in formato .pst.

Quando si decomprimono i dati dall'archivio è inoltre possibile selezionare il contenuto da estrarre e indicare la cartella in cui estrarre i dati. Fare clic su **Estrai** per visualizzare l'avanzamento. I dati verranno estratti in un file .pst che è possibile aprire con Microsoft Outlook (**File** -> **Apri**). Notare che sulla macchina in cui si esegue la procedura di estrazione deve essere installato Microsoft Outlook (poiché è necessaria MAPI).

10.4 Estrazione dei database di Microsoft SQL Server

La funzionalità **Estrai i database di Microsoft SQL Server** aiuta a ripristinare un database SQL dai backup a livello del disco delle Macchine Virtuali con il server Microsoft SQL installato.

NOTA: prima di eseguire la procedura guidata Estrai i database di Microsoft SQL Server è necessario configurare i backup affinché siano "compatibili con le applicazioni". Alternativamente è possibile scegliere di troncare i registri transazioni dopo il backup. (Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Impostazioni di backup compatibili con le applicazioni" (p. 43)).

Fare clic sul pulsante **Ripristino** -> **server Microsoft SQL** nella scheda **Azioni** del menu principale per estrarre il database SQL richiesto dall'archivio di backup. La procedura guidata **Estrai i database di Microsoft SQL Server** consiste nei vari passaggi eseguiti per completare l'operazione.

Nel primo passaggio della procedura guidata è necessario selezionare una posizione e una MV con backup di MS SQL Server nella struttura MV. A sinistra è possibile visualizzare l'elenco delle posizioni di backup. Quando si sceglie una posizione, essa viene analizzata alla ricerca di MV con backup di MS SQL Server, visualizzate nella sezione centrale. Selezionare la MV necessaria per estrarre i database di MS SQL Server Database. A destra è possibile visualizzare le informazioni di riepilogo. Dopo aver terminato la selezione, fare clic su **Avanti**.

Nel secondo passaggio, selezionare i database dall'elenco a sinistra e successivamente selezionare il punto di ripristino a destra. Per impostazione predefinita, viene selezionato l'ultimo punto di ripristino. Qui è possibile visualizzare le informazioni sul punto di ripristino selezionato, sul database e le relative dimensioni. Dopo aver completato il passaggio, fare clic su **Avanti**.

Nel passaggio finale, fare clic su **Sfoglia** e selezionare la cartella di destinazione in cui salvare l'archivio del database. Selezionare **Fine** per procedere con l'estrazione.

10.5 Estrazione dei dati di Microsoft SharePoint Server

Di seguito le istruzioni per estrarre i dati di SharePoint Server. Innanzitutto, andare su **Azioni** -> **Ripristino** -> **Database di Microsoft SQL Server** e procedere con l'estrazione del database di Microsoft SQL Server che contiene i dati di SharePoint.

Quindi, scaricare e installare lo strumento Acronis SharePoint Explorer dal collegamento sulla pagina Azioni -> Ripristino -> Database di Microsoft SQL Server. Si tratterà di un pacchetto di installazione .msi separato che sarà possibile installare sulla macchina che esegue Microsoft SQL Server a cui i database esaminati dovrebbero essere collegati per l'estrazione dei dati di Microsoft SharePoint. Le istruzioni dettagliate sull'installazione e l'estrazione dei dati possono essere trovate in una guida separata di Acronis SharePoint Explorer disponibile dopo l'esecuzione del pacchetto di installazione .msi.

11 Esecuzione delle MV dal backup


Fare clic su **Esegui MV dal backup** nella scheda **Azioni** del menu principale per montare alcune macchine virtuali del backup senza ripristinarle. La procedura guidata **Esegui MV dal backup** si apre nell'area di lavoro principale e richiede di fornire le informazioni richieste e di configurare le impostazioni necessarie per l'attività **Esegui MV dal backup**. La procedura guidata consiste in tre passaggi:

- Selezione delle MV da eseguire dal backup.
- Posizione di esecuzione delle MV.
- Impostazioni aggiuntive.

Questi tre passaggi della procedura guidata **Esegui MV dal backup** e le relative opzioni sono descritti di seguito.

11.1 Selezione delle MV da cui eseguire il backup

Nel primo passaggio della procedura guidata **Esegui MV dal backup** è necessario prima definire la posizione del backup ed effettuare una selezione delle macchine virtuali da eseguire. Le posizioni selezionate vengono analizzate per esaminare gli archivi e il relativo contenuto. Ciò è necessario per rilevare i punti di ripristino che definiranno lo stato della macchina virtuale che si vuole eseguire dal backup. La procedura di esecuzione di una MV dal backup è indicata anche come "montaggio di una macchina virtuale".



Procedura guidata Esegui MV dal backup, Passaggio 1 "Selezione delle MV da eseguire dal backup"

Notare che per le posizioni di Esegui MV dal backup, è possibile selezionare solo **Cartelle di rete** o **Cartelle locali**. Altre posizioni, come **Cloud Backup Storage** o **Server FTP/sFTP**, non sono disponibili qui.

Se la posizione selezionata contiene archivi protetti da password o archivi di macchine fisiche, non è possibile visualizzare le MV incluse in questi archivi e si riceverà un avviso. È possibile selezionare tutte le macchine virtuali dall'elenco a sinistra e spostarle nella sezione **Macchine virtuali selezionate** a destra. La selezione delle macchine virtuali viene effettuata spostando le macchine dal lato sinistro del controllo a farfalla a quello destro facendo doppio clic su di esso o tramite i pulsanti > e <. L'elenco a destra mostra tutte le macchine virtuali selezionate per il montaggio. Il pulsante > viene utilizzato per aggiungere la MV a questo elenco e il pulsante < è utilizzato per rimuovere la MV da questo elenco. Questo elenco contiene le macchine virtuali selezionate e i rispettivi ultimi punti di ripristino disponibili, ovvero i momenti a cui si può tornare.


Per ogni macchina virtuale l'ultimo punto di ripristino è selezionato per impostazione predefinita. Questo punto di ripristino può essere modificato facendo clic su di esso. Verrà visualizzata una finestra a comparsa in cui è possibile selezionare un punto di ripristino diverso.

Nella finestra a comparsa **Seleziona punto di ripristino** è possibile visualizzare l'elenco di tutti i punti di ripristino disponibili per questa macchina virtuale e selezionare il punto di ripristino da montare. L'elenco include data e ora dei punti di ripristino, il nome del file dell'archivio che include questo punto di ripristino e le relative dimensioni.

Dopo aver selezionato le MV da eseguire dal backup, fare clic su **Avanti** per terminare il primo passaggio della procedura guidata e continuare.

11.2 Posizione di esecuzione delle MV

Nel secondo passaggio è necessario definire dove eseguire le macchine virtuali selezionate.



Procedura guidata Esegui MV dal Backup, Passaggio 2 "Posizione di esecuzione delle MV"

Prima di tutto, con l'elenco a discesa **Selezionare la posizione** è necessario definire l'host ESX(i) in cui montare le MV selezionate. L'elenco mostra solo gli host ESX(i) gestiti da Acronis Backup for VMware Agent. Se l'host ESX(i) necessario non è presente nell'elenco, assicurarsi che venga aggiunto alla visualizzazione **Configura** -> **Host ESX(i)**.

Una volta definito l'host ESX(i), verrà creato automaticamente l'elenco dei pool di risorse disponibili, in cui sarà possibile definire la posizione esatta delle macchine virtuali montate. La selezione del datastore è necessaria per definire dove archiviare le modifiche effettuate alle macchine virtuali montate.

Notare che quando si montano più macchine virtuali, esse verranno posizionate tutte nella destinazione definita in questo passaggio della procedura guidata **Esegui MV dal backup**, ciascuna in un pool di risorse particolare. Le modifiche apportate a queste MV verranno salvate in una cartella unica sul datastore selezionato.

Inoltre, notare che Acronis Backup for VMware Agent è compatibile con vMotion (Storage vMotion in particolare). Quando la MV montata viene spostata in un altro datastore tramite Storage vMotion, allo smontaggio rimarrà nella sua nuova posizione. In questo caso la procedura di montaggio sarà simile al ripristino di backup, poiché con vMotion tutti i dati vengono spostati fisicamente al nuovo datastore.

Specificare il suffisso per il nome della macchina virtuale montata nel campo **Suffisso nome MV montata**. Questo è necessario poiché l'esecuzione di due macchine virtuali con lo stesso nome su un host ESX(i) non è possibile, specialmente quando è già presente una MV originale in esecuzione al suo interno. La MV montata verrà denominata utilizzando la seguente convenzione:


"[Nome_MV_originale]_mount"

Dove "Nome_MV_originale" è il nome originale della macchina virtuale montata e "_mount" è il suffisso che è possibile modificare. Per esempio, se la MV montata aveva il nome "MV_originale", dopo il montaggio verrà denominata "MV_originale_mount".

Dopo aver selezionato la posizione di esecuzione delle MV, fare clic cu **Avanti** per terminare il secondo passaggio e procedere con l'ultimo.

11.3 Impostazioni aggiuntive

Nel terzo passaggio della procedura guidata è possibile selezionare le caselle di controllo per le opzioni **Accendi la MV montata** e **Connetti alla rete**.



Procedura guidata Esegui MV dal backup, Passaggio 3 "Impostazioni aggiuntive"

Selezionare l'opzione **Accendi la MV montata** per eseguire automaticamente la macchina al termine della procedura guidata. Notare che la replica della macchina montata (ad es. la macchina originale) potrebbe essere visualizzata nella rete. Quindi, per un funzionamento sicuro, si consiglia di accendere manualmente la macchina virtuale montata dopo aver preso le necessarie precauzioni.

Selezionare la casella di controllo **Connetti alla rete** quando si monta una MV con errori non più presente nella rete. Se si sta montando una MV a scopo di prova (per garantire la coerenza dei dati all'interno) mentre la MV è in esecuzione, mantenere questa casella di controllo deselezionata. Prima di accendere una MV, è necessario cambiare manualmente le impostazioni della configurazione di rete della MV per disconnetterla dalla rete di produzione e riconnetterla a una rete isolata non di produzione per evitare possibili conflitti.

Dopo aver selezionato il pulsante **Esegui adesso**, la MV selezionata verrà visualizzata in VMware Infrastructure Client e sarà possibile gestirla come qualunque altra macchina virtuale nell'ambiente. Per smontare (terminare l'esecuzione) la MV, è necessario passare alla visualizzazione **Visualizza** -> **MV montate**.

11.4 Gestione delle attività "Esegui MV dal backup" create

Non c'è modo di modificare un'attività **Esegui MV dal backup** esistente. È possibile solamente smontare le MV montate dalla pagina **Visualizza** -> **MV montate**.

Oltre a **Smonta**, esiste anche un'opzione **Smonta e salva** che consente di spegnere la MV montata e quando la macchina è arrestata esegue il backup delle modifiche. Notare che se non è possibile arrestare la macchina entro 5 minuti, essa verrà arrestata (spenta) in modo forzato.

12 Migrazione P2V

12.1 Esecuzione di una migrazione P2V

Per ridurre i requisiti hardware, spesso è necessario effettuare la migrazione delle macchine fisiche nelle macchine virtuali. Per eseguire una migrazione da fisico a virtuale (P2V), è necessario avviare la macchina fisica dal supporto di avvio Acronis, creare un backup completo e ripristinarlo in una macchina virtuale.

Per eseguire una migrazione P2V, è necessario effettuare i seguenti passaggi:

- 1. Creare il supporto di avvio Acronis. Scaricare Acronis Bootable Media Builder di Acronis Backup for VMware dalla sezione Prodotti e download dell'account sul sito Web Acronis. Installarlo.
- 2. Avviare la macchina fisica di cui effettuare la migrazione dal supporto di avvio Acronis.
- 3. Creare un backup completo della macchina fisica.
- 4. Eseguire la console Web di Acronis Backup for VMware, stabilire la connessione ad Acronis Agent e selezionare **Ripristino** sulla scheda **Azioni**.
- 5. Selezionare il backup creato e scegliere l'host ESX(i) in cui ripristinare il backup.

Notare che la migrazione P2V è supportata solo per le macchine Windows (Windows 2000 SP4 e versioni superiori).

13 Ripristino bare metal di host ESXi

Il ripristino bare metal (BMR) dell'host ESX(i) di Acronis Backup for VMware fornisce una funzionalità completamente unica che aiuta a ridurre al minimo il tempo di ripristino se il server ESXi subisce un arresto anomalo, non è in grado di eseguire l'avvio o non funziona correttamente dopo un aggiornamento delle patch. La funzionalità consente di ripristinare i file binari e le patch del server ESXi, la configurazione ESXi e le MV mancanti (MV presenti nei backup, ma assenti nei datastore; i backup delle MV devono essere eseguiti separatamente) dopo il ripristino e l'avvio del server ESXi.

Il ripristino bare metal supporta solo VMware ESXi versione 4.1, 5.0, 5.1 e 5.5 e non supporta ESX.

Le seguenti sezioni descrivono come è possibile configurare il **backup e ripristino della configurazione dell'host ESXi**.


13.1 Backup configurazione host ESXi

Il **Backup configurazione host ESXi** in Acronis Backup for VMware è diverso dal backup delle macchine virtuali.

Notare che il backup della configurazione dell'host ESXi forzerà l'abilitazione dell'accesso a SSH per l'host ESXi, ovvero la sua configurazione verrà impostata automaticamente per abilitare i backup della configurazione di ESXi.


Per eseguire il backup della configurazione di un host ESXi, eseguire la procedura guidata **Nuova** attività di backup ESXi selezionando Azioni->Backup configurazione ESXi. Nel primo passaggio della procedura guidata **Nuova** attività di backup ESXi (Selezionare un host ESXi per il backup) selezionare l'host ESXi della cui configurazione si desidera eseguire il backup. Selezionare l'host ESXi dall'elenco degli host ESXi/vCenter gestiti da Acronis Backup for VMware Agent. Se non è possibile visualizzare l'host esatto che si sta cercando nell'elenco **Host ESXi**, assicurarsi che venga aggiunto alla pagina **Configura->Host ESX(i)**. Notare che il **Backup ESXi** supporta solo i server ESXi. Non è possibile selezionare i server ESX per il backup.

Dopo aver selezionato l'host ESXi, immettere le credenziali di root (login/password) per accedere ad esso. Per creare un backup dei file binari e delle patch ESXi, una connessione al server ESXi viene effettuata tramite SSH. Ciò significa che sono richieste le credenziali di root. È possibile controllare che le credenziali fornite siano valide selezionando **Prova connessione**. Fare clic su **Avanti**.



Nuova attività di backup ESXi, Selezionare un host ESXi per il backup

Nel secondo passaggio (**Quando eseguire il backup**) è possibile pianificare il backup. Le opzioni dell'unità di pianificazione dell'attività di backup BMR sono le stesse della procedura guidata Backup MV.



Nuova attività di backup ESXi, Quando eseguire il backup

Nel terzo passaggio (**Dove eseguire il backup**), selezionare la posizione in cui memorizzare l'archivio di backup della configurazione ESXi e il nome dell'archivio. Selezionare **Sfoglia** per aprire la finestra a comparsa, selezionare una delle seguenti posizioni e fare clic su **OK**:

- Cartelle locali.
- Cartelle di rete.
- Server FTP.
- Server SFTP.

Il Backup ESXi viene creato solo nello Schema di backup a più file (archivio in modalità legacy) (p. 9). L'opzione **Salva tutti i backup in un file (consigliato)** è disabilitata.

Selezionare la casella di controllo **Elimina automaticamente i vecchi backup** per configurare le regole di pulizia. I dettagli di queste impostazioni sono spiegati nella sezione "Dove eseguire il backup" (p. 39).


Selezionare la casella di controllo **Copia il backup nella seconda posizione**. Le seguenti impostazioni consentono di configurare le opzioni della copia dei backup. Selezionare la seconda posizione in cui si desidera archiviare i backup e il **nome dell'archivio**. Fare clic su Sfoglia ed effettuare la selezione dall'elenco delle posizioni disponibili.

Dall'elenco a discesa **Quando eseguire la copia**, selezionare se si desidera copiare il backup nella seconda posizione subito dopo la creazione di ciascun backup. È possibile indicare i giorni specifici per l'esecuzione della copia del backup oltre ai giorni della pianificazione del backup. In questo caso è inoltre possibile scegliere di **copiare tutti i punti di ripristino mancanti** o **copiare solo gli ultimi punti di ripristino creati**.

L'opzione **Copia gli ultimi punti di ripristino creati** potrebbe essere utile quando la prima posizione selezionata a volte non è raggiungibile. Quando l'opzione **Copia tutti i punti di ripristino mancanti** è selezionata e le regole di conservazione per il primo archivio vengono eseguite nella posizione principale, il software elimina i punti di ripristino che devono essere rimossi da queste regole, anche se questi punti di ripristino non sono stati copiati nella seconda posizione. Quindi quando le regole di conservazione vengono eseguite, non si controlla se i punti di ripristino sono già stati copiati nel secondo archivio oppure no.

Per impostazione predefinita, il tipo di backup e le regole di pulizia dei backup copiati sono gli stessi impostati per i rispettivi backup principali. Allo stesso tempo, è possibile scegliere di specificare impostazioni diverse, per esempio modificare le opzioni delle regole di pulizia.

Nel passaggio finale (Come eseguire il backup), selezionare la casella di controllo Convalida dopo il backup, se necessario. Selezionare Altre opzioni... per aprire la finestra a comparsa con le impostazioni aggiuntive. Queste opzioni sono descritte nella sezione Opzioni di backup (p. 45). Notare che le seguenti opzioni non saranno disponibili: Protezione archivio, Impostazioni aggiuntive->Deduplicazione, Impostazioni aggiuntive->Backup CBT.



Nuova attività di backup ESXi, Come eseguire il backup

Per completare la procedura guidata **Nuova attività di backup ESXi**, è necessario definire il nome dell'attività. Notare che i simboli [] {};, . non sono consentiti per il nome dell'attività. Il nome predefinito dell'attività è "Backup della configurazione ESXi [data/ora]".

Selezionando il pulsante **Salva**, tutti i parametri della **Nuova attività di backup ESXi** verranno salvati e sarà possibile visualizzare l'attività creata nella visualizzazione **Attività**. Selezionando il pulsante **Salva ed esegui** l'attività verrà salvata ed eseguita immediatamente.

13.2 Ripristino configurazione host ESXi

È possibile utilizzare il ripristino della configurazione dell'host ESXi (ripristino BMR) per ripristinare rapidamente il server ESXi quando, per esempio, si verifica un arresto anomalo e non può essere avviato. La procedura guidata **Ripristino host ESXi** consente di configurare il ripristino della configurazione precedente dell'host ESXi archiviato in un backup creato precedentemente. Tramite la procedura guidata è possibile controllare e riconfigurare i datastore locali (datastore creati sui dischi locali) e rimappare i vSwitch mappati precedentemente sui NIC fisici. Inoltre, è possibile definire le posizioni di backup da utilizzare per il ripristino delle MV mancanti dopo il ripristino e l'avvio dell'host ESXi.


La procedura guidata **Ripristino host ESXi** è disponibile solo dall'interfaccia del supporto di avvio Acronis. È possibile creare il supporto con Acronis Bootable Media Builder. Consiste in un pacchetto di installazione separato. Non è possibile eseguire questa funzionalità da Acronis Backup for VMware Agent Web Interface.

Nel primo passaggio, selezionare l'**Archivio** e il **Punto di ripristino** da ripristinare. Aprire la finestra a comparsa e selezionare la posizione in cui è memorizzato l'archivio del backup della configurazione host ESXi. Quindi, selezionare l'**archivio** contenente il **backup dell'host ESXi**. Quando viene selezionato l'archivio, per impostazione predefinita viene scelto l'ultimo punto di ripristino. Tuttavia, è possibile cambiare la selezione predefinita.

Il secondo passaggio è la **selezione delle posizioni di backup di Backup for VMware**. Selezionare la casella di controllo della posizione di backup e immetterne le credenziali nella finestra a comparsa. Le posizioni sono elencate. Le posizioni selezionate sono colorate in grigio, mentre le posizioni non selezionate sono colorate in giallo.

Le posizioni sono elencate in base al contenuto dell'archivio di backup della configurazione dell'host ESXi, dove sono memorizzate le informazioni delle posizioni dei backup delle MV (percorso **Posizioni recenti**). In questo passaggio è possibile aggiungere nuove posizioni. Queste posizioni verranno utilizzate per ripristinare i backup delle MV quando l'host ESXi è in esecuzione. Inoltre, le posizioni potrebbero essere protette da password e le credenziali saranno necessarie per accedere ai dati dopo che il server ESXi è stato ripristinato e che Acronis Backup for VMware 6.0 inizia a ripristinare le MV mancanti. In questo passaggio è possibile selezionare solo le seguenti posizioni:

- Cartelle di rete.
- Server FTP.
- Server SFTP.



Ripristino configurazione host ESXi

Notare che se non si selezionano qui le posizioni dei backup delle MV, queste MV non verranno ripristinate automaticamente dopo il ripristino della configurazione iniziale del server ESXi. In questo caso, sarà necessario ripristinare le MV mancanti manualmente.

Inoltre, notare che si potrebbero verificare problemi imprevisti se si ripristina la configurazione dell'host ESXi su una nuova macchina mentre l'host ESXi originale è attivo e gestito da un vCenter. Prima di eseguire questa operazione, rimuovere l'host originale ESXi da vCenter e aggiungerlo nuovamente dopo aver eseguito il ripristino.

Il terzo passaggio è la **configurazione dei datastore locali**. Poiché il server ESXi originale può diventare difettoso o il disco rigido di sistema e i datastore possono andare perduti, la configurazione di destinazione potrebbe essere diversa dal server originale.

L'elenco mostra i dischi rigidi selezionati e le rispettive dimensioni. Qui è possibile visualizzare i datastore già presenti nei dischi rigidi rilevati. Se il datastore sul disco rigido corrisponde al datastore nella configurazione originale (archiviato all'interno del backup della configurazione ESXi), il suo nome viene visualizzato in verde. Se il datastore viene rilevato, ma non corrisponde alla configurazione originale, il suo nome viene visualizzato in giallo. Se il datastore rilevato deve essere cancellato per la creazione di un nuovo datastore, il suo nome viene visualizzato in rosso. Selezionare la casella di controllo **Utilizzo dei nuovi datastore** per utilizzare il disco rigido per la creazione di un nuovo datastore.

Il nuovo datastore verrà creato su tutti i dischi selezionati in questo passaggio sovrascrivendo tutti i dati esistenti al loro interno. Quindi è necessario verificare con attenzione la selezione.

Le partizioni del sistema ESXi verranno create sul disco controllato sotto "Ripristina ESXi in:" colonna. Qui è possibile selezionare le unità locali o flash.

Il quarto passaggio è la **configurazione della rete virtuale**. Questo passaggio è necessario per la mappatura dei vSwitch presenti nel backup della configurazione ESXi da ripristinare sui NIC fisici. È possibile ripristinare il backup della configurazione ESXi sullo stesso server o su hardware diverso. Questo passaggio consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Per impostazione predefinita viene utilizzata una mappatura automatica. L'hardware corrente viene analizzato per rilevare le schede di rete NIC e abbinarle automaticamente ai vSwitch all'interno del backup della configurazione ESXi. È possibile controllare la mappatura automatica dei vSwitch e se necessario mapparli nuovamente.
- Durante la procedura di ripristino di ESXi è possibile controllare se il cavo è collegato a vmnicX.

Dopo aver eseguito i passaggi, selezionare **OK** per avviare il ripristino. Procedendo con il ripristino si verificheranno i seguenti risultati:

- 1. Il primo disco rigido (nell'ordine nel BIOS) è utilizzato per creare le partizioni di sistema ESXi e il sistema verrà riavviato nell'ambiente ESXi.
- 2. All'avvio, ESXi esegue uno script speciale che configura i vSwitch e i datastore in base alle impostazioni specificate nella procedura di ripristino della configurazione ESXi.
- 3. Acronis Backup for VMware Agent (appliance virtuale) viene distribuito nel datastore appena creato. Quindi, esegue il ripristino delle macchine virtuali mancanti dalle posizioni di backup specificate nella procedura guidata di ripristino della configurazione ESXi. Inoltre, analizza queste posizioni di backup alla ricerca delle MV dell'host ESXi di origine di cui è stato eseguito il backup dopo il backup della configurazione ESXi e ripristina queste macchine virtuali.
- Una macchina virtuale è considerata "mancante", se non viene rilevata nei datastore attualmente riconosciuti dall'host ESXi.
- Le macchine virtuali vengono ripristinate in tutti i datastore rilevati fino a riempirli e lasciando almeno il 10% di spazio disponibile.

86

14 Gestione delle attività

Fare clic su **Attività** nella scheda **Visualizza** del menu principale per aprire la pagina **Attività** (**Visualizza->Attività**), in cui è possibile visualizzare i dettagli ed eseguire operazioni con le proprie attività. Notare che la pagina **Attività** consente solo l'esecuzione di operazioni di base con le attività esistenti e non permette di creare nuove attività (per creare una nuova attività di backup/ripristino/convalida/ecc. è necessario passare alla scheda **Home** della barra degli strumenti principale).

La pagina presenta un elenco generale di tutte le attività create in Acronis Backup for VMware Agent. L'elenco delle attività contiene le operazioni di Backup, Ripristino, Convalida, ecc. create nelle rispettive sezioni della scheda **Home** nella barra degli strumenti principale.

L'elenco delle attività presenta le seguenti informazioni sull'attività:

- Nome attività: l'identificatore unico dell'attività.
- Tipo di attività: Backup, Ripristino o Convalida, ecc. .
- Ora ultima conclusione: il tempo trascorso dall'ultima conclusione dell'attività.
- Esecuzione successiva: l'orario di esecuzione delle attività o Manuale.
- Stato: Inattiva o In corso.

Le attività attualmente terminate vengono visualizzate come "inattive". Se l'attività è in esecuzione, il campo **Stato** presenta l'avanzamento dell'attività corrente in percentuale (ad es. 35%).

Inoltre, tutte le attività che sono già state eseguite presentano lo stato dell'ultimo risultato: **Eseguita correttamente** (l'ultima esecuzione è stata eseguita correttamente), **Avviso** (l'ultima esecuzione dell'attività è terminata con avvisi) o **Errore** (l'ultima esecuzione dell'attività è terminata con un errore). È possibile visualizzare i registri dell'attività selezionando lo stato dell'ultimo risultato. Le attività che non sono state eseguite non hanno ancora questo stato e presentano il campo **Ora ultima conclusione** vuoto.

È possibile ordinare le attività selezionando il criterio di ordinamento dall'elenco a discesa nell'angolo in alto a destra. È possibile ordinare le attività in base a **Ora di creazione**, **Ora ultima conclusione**, **Ultimo risultato**, **Nome**, **Ora prossimo avvio**, **Stato** e **Tipo di attività** in ordine crescente o decrescente.

Nella pagina di gestione **Attività** è possibile **Eseguire**, **Annullare**, **Modificare** o **Eliminare** tutte le attività nell'elenco utilizzando i rispettivi pulsanti (*consultare le sezioni secondarie di seguito*).

È possibile controllare i dettagli di tutte le attività nell'elenco visualizzando le schede **Riepilogo** e **Origine e destinazione** (consultare la sezione"Visualizzazione dettagli attività" (p. 88)).

14.1 Esecuzione di un'attività

È possibile eseguire l'attività inattiva selezionata facendo clic sul pulsante **Esegui**. Al momento dell'esecuzione, lo stato dell'attività cambierà da "**Inattiva**" a "**In esecuzione**" con la barra di avanzamento e la percentuale attuale del completamento dell'attività.

Notare che è possibile visualizzare solo i registri delle attività (consultare la sezione "Visualizzazione registri attività" (p. 88)) e annullare (consultare la sezione "Annullare un'attività" (p. 88)) l'attività in esecuzione. Gli altri pulsanti di controllo **Esegui, Modifica** ed **Elimina** sono disabilitati. Per modificare o eliminare le attività attive, è necessario prima terminarle.

14.2 Annullamento di un'attività

È possibile annullare l'attività attiva selezionata facendo clic sul pulsante **Annulla**. Verrà richiesto di confermare l'operazione. Alla conferma, l'avanzamento dell'attività verrà terminato immediatamente e passerà allo stato inattivo.

Il pulsante **Annulla** è disabilitato per le attività inattive, poiché è possibile annullare solo un'attività in esecuzione.

14.3 Modifica di un'attività

È possibile modificare l'attività selezionata facendo clic sul pulsante **Modifica**. A seconda del tipo di attività, sarà possibile visualizzare la rispettiva sezione della scheda **Azioni**: backup, ripristino, convalida, ecc. Quindi, sarà possibile visualizzare tutte le sezioni della procedura guidata di backup/ripristino/convalida/ecc. completata durante la creazione dell'attività. Tutti i passaggi della procedura guidata verranno visualizzati in una volta sola sullo schermo, dove sarà possibile visualizzare e modificare le impostazioni dell'attività corrente. (*Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni "Creazione di un backup di macchine virtuali"* (p. 37), "Ripristino di un backup di macchine virtuali" (p. 60), "Convalida di backup" (p. 97), ecc.).

14.4 Eliminazione di un'attività

È possibile eliminare l'attività selezionata facendo clic sul pulsante **Elimina**. Verrà richiesto di confermare l'operazione. Alla conferma, essa verrà eliminata immediatamente.

14.5 Visualizzazione registri attività

È possibile visualizzare i registri dell'attività selezionata facendo clic sullo stato dell'ultimo risultato. Si passerà alla sezione della visualizzazione **Registri (Visualizza->Mostra registri)**, dove è possibile osservare tutti i registri per l'attività corrente (consultare la sezione "Gestione registri" (p. 100)).

14.6 Visualizzazione dettagli attività

Alla selezione delle attività nell'elenco delle attività, è possibile visualizzarne i dettagli nelle schede **Riepilogo** e **Origine e destinazione**. Notare che le schede potrebbero presentare informazioni diverse a seconda del tipo di attività: backup, ripristino, convalida, ecc. Le sezioni di seguito descrivono il contenuto delle schede per l'attività di backup.

La scheda **Riepilogo** fornisce una panoramica dei dettagli dell'attività corrente selezionata. Di seguito è presente un esempio del possibile contenuto della sezione **Riepilogo** per l'attività di backup:

Ora di inizio: 12/13/2013 16:12 Tempo rimanente: 37 min Ora ultima conclusione: N/D

Ultimo risultato: Non ancora eseguita

Byte trasmessi: 473.875 MB

Back up in corso: Windows Server 2012

Velocità: 3.337 MB/s **Pianificazione**: Manuale

La sezione **Opzioni** sulla destra mostra le impostazioni dell'attività selezionata attualmente. Questa sezione mostra solo le opzioni diverse dai valori predefiniti. Se tutte le opzioni delle attività sono predefinite, questa sezione indica semplicemente "**Opzioni**: **predefinite**", senza indicare valori specifici. Di seguito è riportato un esemplo:

Protezione archivio: Attivato

Algoritmo di crittografia dell'archivio: AES 128

Numero di tentativi: 10

Intervallo tra i tentativi: 1 secondo

Deduplicazione: Disattivato **Backup CBT**: Disattivato

Utilizza FTP in modalità attiva: Attivato Convalida dopo il backup: Attivato

La scheda **Origine e destinazione** nella sezione **Origine** sulla sinistra presenta la struttura degli host ESX(i)+vApp/MV inclusi nell'attività di backup. La struttura è creata dinamicamente. Se è stato selezionato un host ESX(i) completo per il backup, questa struttura verrà visualizzata per lo stato corrente delle macchine (lo stesso elenco) come in VMware IC. A destra dell'host ESX(i) deve essere presente un'indicazione che segnala che è in corso il backup del gruppo completo (contrassegno "Tutte le macchine virtuali"). Di seguito è riportato un esempio:

Pool risorse 1 Windows Server 2012


La sezione **Destinazione** sulla destra presenta le informazioni sulla posizione dell'archivio di backup. Di seguito è riportato un esempio:

Posizione: \\172.20.48.29\Backups\Archives\

Archive: Archive(4)


Regole di conservazione: Il tipo è "Schema di pulizia semplice". Eliminare i backup e gli archivi se i

backup sono più vecchi di 30 giorni. Mai eliminare l'ultimo backup rimanente.



Gestione attività, Visualizzazione dettagli attività, scheda Riepilogo, scheda Origine e destinazione

Se l'attività di backup è stata configurata con **Copia il backup in una seconda posizione**, la scheda di riepilogo dei dettagli dell'attività consisterà sia nelle **Informazioni sull'attività di backup** sia nelle **Informazioni sull'attività di copia**, come raffigurato nell'immagine di seguito.



Gestione attività, Visualizzazione dettagli attività, informazioni sull'attività di Backup e Copia

15 Gestione punti di ripristino

Fare clic sul pulsante **Punti di ripristino** nella scheda **Visualizza** del menu principale per aprire la pagina **Punti di ripristino**.

La visualizzazione **Punti di ripristino** di Acronis Backup for VMware fornisce un'interfaccia per gestire i punti di ripristino disponibili per le macchine virtuali nel proprio ambiente oppure i momenti a cui è possibile tornare per ogni macchina virtuale. Al completamento corretto di ogni attività di backup, viene creato un nuovo punto di ripristino e l'elenco dei punti di ripristino viene aggiornato automaticamente.

Dopo aver selezionato il punto di ripristino, è possibile eseguire le operazioni di base con esso. È possibile eseguire le operazioni con il punto di ripristino selezionato facendo clic sul pulsante corrispondente sulla barra degli strumenti principale. Tutte queste operazioni, descritte di seguito, utilizzano una procedura guidata e forniscono un metodo semplice per portare a termine l'attività desiderata.

La visualizzazione Punti di ripristino contiene 3 sezioni principali:


- le posizioni di backup.
- il catalogo macchine virtuali.
- l'elenco dei punti di ripristino.

Secondo il concetto principale per la navigazione di questa pagina è necessario definire prima la posizione di backup (nella sezione a sinistra), che verrà quindi analizzata per esaminare gli archivi e il loro contenuto. L'analisi visualizzerà un elenco a struttura (nella sezione centrale) delle macchine virtuali incluse in tutti gli archivi conservati nella posizione selezionata. Facendo clic su una macchina virtuale in questa sezione centrale è possibile controllare l'elenco dei punti di ripristino disponibili e i dettagli di riepilogo per questa macchina. L'elenco si trova nella sezione a destra.

L'elenco **Posizioni** nella sezione a sinistra mostra le posizioni di backup registrate (qualunque posizione utilizzata come destinazione di backup oppure origine del ripristino). L'elenco **Posizioni** include i seguenti elementi, ogni posizione in un blocco separato:

- Percorso posizione, ad es. \\NAS1\Backup\Acronis\Recenti\
- Statistiche posizione:
 - Dimensioni backup, ad es. 3,242 GB (22%).
 - Spazio utilizzato, ad es. 5,242 GB (36%).
 - Spazio disponibile, ad es. 9,412 GB (64%).
 - Spazio totale (Spazio utilizzato + Spazio disponibile), ad es. 14,654 GB.
- Backup totali (ad es. numero totale di punti di ripristino nella posizione).
- Pulsante Modifica credenziali, che consente di modificare le credenziali di accesso alla posizione (se applicabile).
- Pulsante Rimuovi posizione, che rimuove la posizione dall'elenco delle posizioni registrate.

Quando non sono presenti posizioni, il widget mostrerà il campo vuoto con il seguente testo: "Non sono presenti posizioni di backup registrate". Le altre due sezioni non verranno mostrate.



Gestione punti di ripristino, nessuna posizione disponibile

15.1 Aggiunta di una posizione di backup

Facoltativamente, è possibile aggiungere o rimuovere le posizioni di backup dall'elenco **Posizioni**. Fare clic sul collegamento **Aggiungi nuova** nella parte superiore per aprire la finestra a comparsa **Aggiunta posizione**.

Notare che l'operazione di rimozione non rimuoverà fisicamente gli archivi dalla posizione, ma eliminerà semplicemente la posizione dalla configurazione di Acronis Backup for VMware. Tutti i backup rimarranno intatti all'interno della posizione e sarà possibile visualizzarli quando vengono aggiunti nuovamente tramite il collegamento **Aggiungi nuova**. La rimozione e l'aggiunta di posizioni potrebbe essere richiesta se sono presenti posizioni di backup non necessarie che non si desidera visualizzare.

Il lato sinistro della finestra a comparsa Aggiunta posizione mostra l'elenco di:

- Archivi di backup nel cloud.
- Cartelle locali.
- Cartelle di rete.
- Server FTP.
- Server SFTP.

È possibile selezionare la posizione desiderata espandendo il gruppo di cartelle appropriato e selezionandolo nella struttura della cartella o immettendo il percorso completo della posizione nel campo **Posizione**.

Scegliere un tipo di posizione di backup dalla struttura di navigazione a sinistra. Se la posizione selezionata (archivio di backup nel cloud, cartelle di rete o server FTP/SFTP) richiede l'autenticazione, sarà visualizzata prima la finestra di dialogo per l'immissione delle credenziali nel riquadro a destra. Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, questo riquadro mostra il contenuto della posizione selezionata, ovvero gli archivi all'interno di questa posizione.

Alternativamente a sfogliare la posizione nella struttura è possibile immettere il percorso nel campo **Posizione** corrispondente di seguito e fare clic sul pulsante **Vai** per esplorare questa posizione. In questo caso, sarà inoltre necessario visualizzare la stessa finestra di dialogo di autenticazione nel riquadro a destra, dove viene richiesto di immettere login e password.

È necessario selezionare o specificare il percorso nel campo **Posizione** per completare la procedura guidata e fare clic su **OK**. Il pulsante **OK** è disabilitato fino a quando non è selezionata una posizione valida.

15.2 Catalogo macchine virtuali

La sezione centrale della visualizzazione **Punti di ripristino** presenta il catalogo Macchine virtuali. Questo elenco a struttura delle macchine virtuali e vApp è creato in base all'analisi degli archivi trovati nella posizione selezionata nella sezione a destra.

Se la posizione selezionata contiene archivi protetti da password o archivi di macchine fisiche, essi verranno mostrati nell'elenco separato in **Dati crittografati e di macchine fisiche**. Per visualizzare il contenuto di questi archivi, è necessario specificare la password nella finestra a comparsa **Password**.



Gestione punti di ripristino

In questo elenco è possibile selezionare solo una macchina virtuale alla volta. La finestra dei dettagli (sezione a destra) per la macchina virtuale selezionata contiene 2 schede come indicato di seguito: l'elenco **Punti di ripristino** e i dettagli dei **Punti di ripristino**.

15.3 Elenco Punti di ripristino

L'elenco **Punti di ripristino** nella sezione Dettagli presenta l'elenco di tutti i punti di ripristino disponibili che include le seguenti colonne:

 Punti di ripristino: la colonna presenta i valori di data e ora corrispondenti alla creazione di ogni punto di ripristino nell'elenco.

- Nome archivio: mostra il nome del file (nella posizione di backup selezionata) a cui appartiene il punto di ripristino.
- **Dimensioni**: mostra le dimensioni fisiche dell'archivio (in MB/GB) a cui appartiene il punto di ripristino.

Dall'elenco **Punti di ripristino** è possibile passare alla visualizzazione **Riepilogo** (consultare la sezione "Scheda Riepilogo" (p. 95)).

Dopo aver selezionato un certo punto di ripristino nell'elenco è possibile eseguire le operazioni descritte nella sezione "Operazioni con gli elementi selezionati" (p. 95).

15.4 Scheda Riepilogo

È possibile visualizzare le informazioni di riepilogo sul punto di ripristino selezionato passando alla scheda **Riepilogo**. Questa scheda mostra le seguenti informazioni:

- Commenti MV (acquisito dalla scheda Riepilogo del client VMware vSphere della MV selezionata).
- SO guest (acquisito dalla scheda Riepilogo del client VMware vSphere della MV selezionata).
- Versione MV (acquisito dalla scheda Riepilogo del client VMware vSphere della MV selezionata).
- Archivio provisioning (acquisito dalla scheda Riepilogo del client VMware vSphere della MV selezionata).
- Archivio utilizzato (acquisito dalla scheda Riepilogo del client VMware vSphere della MV selezionata).
- Numero totale/dimensioni dei punti di ripristino, ad esempio 23 punti/120 GB.

15.5 Operazioni con gli elementi selezionati

La visualizzazione **Punti di ripristino** presenta i seguenti pulsanti operativi nel menu multifunzione, che consente di eseguire le operazioni di base con il punto di ripristino selezionato:

- Ripristina.
- Ripristino di Exchange.
- Esegui MV dal backup.
- Ripristino di file (download file guest).
- Convalida.
- Elimina.

Queste operazioni vengono abilitate quando si seleziona un determinato punto di ripristino nell'elenco (nella sezione dettagli della macchina virtuale selezionata come descritto nella sezione "Elenco Punti di ripristino" (p. 94)).

15.5.1 Ripristina

Fare clic sul pulsante **Ripristina** nel menu a nastro per eseguire il ripristino dal punto di ripristino selezionato eseguendo l'attività di ripristino guidato. La procedura guidata verrà pre-configurata con le impostazioni del punto di ripristino selezionato descritte nella sezione "Ripristino di un backup di macchine virtuali" (p. 60).

15.5.2 Ripristino di Exchange

Fare clic sul pulsante **Ripristino di Exchange** nel menu multifunzione per estrarre i dati di Exchange dal punto di ripristino selezionato eseguendo la procedura guidata **Estrai elementi di Exchange Server**. La procedura guidata verrà pre-configurata con le impostazioni del punto di ripristino selezionato descritte nella sezione "Estrazione del backup di Exchange Server" (p. 69).

15.5.3 Esegui MV dal backup

Fare clic sul pulsante **Esegui MV dal backup** nel menu a nastro per eseguire l'operazione di montaggio MV attivando la procedura guidata Esegui MV dal backup. La procedura guidata verrà pre-configurata con le impostazioni del punto di ripristino selezionato descritte nella sezione "Esecuzione delle MV dal backup" (p. 76).

15.5.4 Ripristino di file

Fare clic sul pulsante **Ripristino di file** nel menu a nastro per eseguire l'operazione Download file guest eseguendo la procedura guidata Ripristino di file. La procedura guidata verrà pre-configurata con le impostazioni del punto di ripristino selezionato descritte nella sezione "Ripristino di file" (p. 67).

15.5.5 Convalida

Fare clic sul pulsante **Convalida** nel menu a nastro per eseguire la Convalida di backup eseguendo un nuova attività di convalida. La procedura guidata di convalida verrà pre-configurata con le impostazioni del punto di ripristino selezionato descritte nella sezione "Convalida di backup" (p. 97).

15.5.6 Elimina

Fare clic sul pulsante **Elimina** nel menu multifunzione per rimuovere il punto di ripristino selezionato. Verrà visualizzata la finestra a comparsa **Eliminazione punti di ripristino** in cui è possibile visualizzare l'elenco dei punti di ripristino selezionati per l'eliminazione.

Notare che in un archivio in modalità legacy (p. 9) alcuni punti di ripristino potrebbero avere dipendenze. Ciò significa che l'eliminazione di un solo punto di ripristino non è possibile. In questo caso, l'intera catena dei punti di ripristino che dipendono da quello selezionato verrà designata per l'eliminazione. I punti di ripristino che appartengono all'archivio sempre incrementale (p. 10) possono essere eliminati senza limitazioni e verrà visualizzato l'unico punto di ripristino nell'elenco di eliminazione.

Dopo aver confermato l'operazione selezionando il pulsante **Elimina** nella finestra a comparsa, l'attività di eliminazione verrà mostrata nella visualizzazione **Attività**. Questa attività sparirà al completamento. Il risultato può essere presentato nella visualizzazione **Pannello di controllo** e nel file di registro.

16 Altre operazioni

16.1 Convalida di backup


La convalida di backup è un'operazione che consente di verificare la possibilità di ripristino dei dati da un backup. Notare che mentre la convalida riuscita significa un'alta probabilità di ripristino riuscito, questo non verifica tutti i fattori che influenzano la procedura di ripristino. Se si esegue il backup del sistema operativo, solo un ripristino di prova in una nuova macchina virtuale può garantire il ripristino riuscito.

In Acronis Backup for VMware è possibile convalidare una **Posizione**, un **Archivio** o un **Punto di ripristino**. La convalida di un punto di ripristino imita il ripristino di tutti i file dal backup a una destinazione fittizia. La convalida di un archivio convaliderà tutti i punti di ripristino conservati in questo archivio. La convalida di una posizione controllerà il ripristino di tutti gli archivi conservati in questa posizione.

16.1.1 Elementi della convalida

Prima di tutto è necessario definire quale tipo di elementi si desidera convalidare dalle 3 opzioni disponibili: **Posizione**, **Archivio** o **Punto di ripristino**.

Posizione: la convalida di una posizione consentirà di verificare l'integrità di tutti gli archivi al suo interno. Notare che questa di solito è una procedura che richiede più tempo rispetto alla convalida granulare o a quella di archivi o punti di ripristino specifici (specialmente se si conservano più archivi all'interno della posizione). Anche la durata della convalida dipende dal numero di backup (punti di ripristino) inclusi in ogni archivio nella posizione selezionata. Notare che gli archivi protetti da password non verranno convalidati in questo caso. È necessario scegliere invece l'opzione per convalidare l'Archivio.



Nuova attività di convalida. Elementi della convalida. Posizione.


Archivio: la convalida di un archivio consente di verificare l'integrità di tutti i backup (punti di ripristino) all'interno dell'archivio specificato. In generale, questa procedura sarà più rapida della convalida dell'intera posizione. Ma è più lenta della convalida di alcuni punti di ripristino specifici all'interno dell'archivio.

Punto di ripristino: per assicurare che sia possibile tornare a un punto di ripristino specifico, è possibile eseguire la convalida granulare solo dei punti di ripristino selezionati (non è necessario che si trovino in un solo archivio).

Dopo aver selezionato il tipo di elemento della convalida, definire la posizione di backup. È possibile specificare una posizione o una posizione e un archivio per recuperare l'elenco dei punti di ripristino. Se si sta convalidando un punto di ripristino, l'archivio o la posizione selezionati verranno analizzati esaminando i punti di ripristino inclusi al loro interno. Ciò è necessario per selezionare i punti di ripristino da convalidare. A seconda del tipo di elemento della convalida, alcuni comandi verranno disabilitati (per esempio, non verrà visualizzato l'elenco dei punti di ripristino se si convalida una posizione o un archivio).

È possibile visualizzare un elenco a struttura delle macchine virtuali incluse in tutti gli archivi conservati nella posizione selezionata e scegliere una di queste macchine virtuali spostandola nella sezione Macchine virtuali selezionate. Nella sezione Macchine virtuali selezionate è possibile visualizzare un elenco delle macchine virtuali selezionate con tutti i punti di ripristino disponibili, ovvero i momenti che contengono uno stato particolare della macchina. Il punto di ripristino può essere selezionato facendo clic su di esso.

Per completare la creazione guidata di attività di convalida è necessario impostare il nome dell'attività. Notare che i simboli [] { }; , . . non sono consentiti per il nome dell'attività.



Nuova attività di convalida. Cosa convalidare. Punto di ripristino.


Dopo aver fatto clic sul pulsante **Esegui adesso**, gli elementi selezionati verranno convalidati e sarà possibile visualizzare l'avanzamento di questa attività nella visualizzazione **Attività**. I suoi risultati verranno mostrati nella visualizzazione **Pannello di controllo** e nella visualizzazione **Mostra registri**.

16.2 Gestione delle MV montate

Fare clic su **MV montate** nella scheda **Visualizza** del menu multifunzione principale di Acronis Backup for VMware per aprire la pagina **MV montate**.

16.2.1 Elenco MV montate

La visualizzazione **MV montate** fornisce una panoramica delle macchine virtuali attualmente montate o in esecuzione dal backup su un host ESX(i).



Visualizzazione MV montate.

All'inizio, quando non sono presenti macchine virtuali in esecuzione, l'elenco **MV montate** è vuoto. Dopo aver eseguito l'operazione **Esegui MV dal backup** (consultare la sezione "Esecuzione delle MV dal backup" (p. 76)), questa visualizzazione **MV montate** verrà aperta automaticamente e sarà possibile visualizzare la macchina appena eseguita.

Nella tabella è possibile visualizzare l'elenco di queste macchine e il loro stato: "Acceso" (se la macchina è in esecuzione) o "Spento" (se non lo è).

16.2.2 Dettagli su MV montate

È possibile controllare i dettagli di tutte le macchine virtuali montate selezionandole dall'elenco. I dettagli della macchina virtuale selezionata verranno visualizzati nella sezione a destra, in cui è possibile passare da una scheda all'altra per controllare i dettagli aggiuntivi.

Selezionando una macchina virtuale nell'elenco, è possibile visualizzarne i dettagli nella sezione corretta. Le informazioni sull'attività attualmente selezionata sono presentate tramite una visualizzazione a schede. Sono presenti tre schede: **Riepilogo**, **Origine** e **Destinazione** (la scheda predefinita è **Riepilogo**).

La prima scheda, **Riepilogo**, presenta una panoramica dei dettagli della macchina virtuale attualmente selezionata. Di seguito si trova un esempio del possibile contenuto della scheda **Riepilogo**:

Ora/Data di avvio: 20:11 11/05/2013

La scheda **Origine** presenta la struttura di host ESX(i)+vApp/MV montati. Di seguito è illustrato un esempio del contenuto della scheda **Origine**:

Posizione: \\172.20.24.68\BackupLocation\

Archivio: Archive(4)

172.20.24.120:443 Macchina virtuale 2

Punto di ripristino: 08/01/2013 14:39

La scheda **Destinazione** presenta le informazioni sulla posizione in cui è in esecuzione la MV selezionata. Di seguito è illustrato un esempio del contenuto della scheda **Destinazione**:

Host ESX 1 (10.250.40.30) "Tutte le macchine virtuali": Small_vm

16.2.3 Smontaggio delle MV

Nella visualizzazione **MV montate** sono presenti due pulsanti di controllo nella barra degli strumenti contestuale: **Smonta** e **Smonta** e **salva**.

Quando si seleziona una Macchina virtuale nell'elenco **MV montate**, è possibile smontarla (terminare la sua esecuzione dal backup) selezionando il pulsante **Smonta**.


L'esecuzione dell'operazione **Smonta e salva** interrompe l'esecuzione della macchina dal backup, applica all'archivio tutte le modifiche effettuate alla macchina e aggiunge ad essa un nuovo punto di ripristino. Notare che il punto di ripristino è stato creato senza l'opzione "Compatibile con l'applicazione".

16.3 Gestione dei registri

Fare clic su **Mostra registri** nella scheda **Visualizza** del menu multifunzione principale di Acronis Backup for VMware per aprire la pagina **Registri**.

16.3.1 Elenco registri

La visualizzazione **Visualizza registri** fornisce un elenco completo degli eventi che si sono verificati nell'Agente di Acronis Backup for VMware. Questo include backup, ripristino, esecuzione delle MV dal backup e altre attività e messaggi di sistema come la connessione agli host ESX(i)/vCenter gestiti e altro.



Elenco registri.

L'elenco dei registri contiene le colonne **Data/Ora**, **Nome attività** e **Messaggio**. È possibile ordinare l'elenco dei registri facendo clic sull'intestazione della colonna. Per cambiare tra ordine crescente e decrescente, fare clic nuovamente sull'intestazione della colonna.

Inoltre, è possibile filtrare gli eventi del registro utilizzando diversi filtri posizionati sull'elenco:


- Flag evento (Successo, Avviso o Errore).
- Data/Ora.
- Nome attività.

Fare clic sul registro eventi nell'elenco per visualizzare il messaggio dettagliato per questo registro nella finestra a destra. Il collegamento **Fare clic per ulteriori informazioni** consente di aprire la Acronis Knowledge Base in una nuova finestra del browser. Questo collegamento è disponibile solo per gli eventi del registro di tipo "errore".

Dalla barra degli strumenti contestuale è possibile pulire il registro degli eventi o configurare regole per la pulizia automatica per mantenere le dimensioni dei registri entro certi limiti. Queste operazioni sono descritte nelle sottosezioni di seguito.

16.3.2 Cancellazione registri


Fare clic sul pulsante **Cancella registro** nella barra degli strumenti principale per cancellare tutte le voci dei registri. Questa azione cancellerà tutte le voci nei registri di Acronis Backup for VMware. Si riceverà il messaggio di avviso "Si è certi di voler cancellare il registro" per confermare l'operazione di eliminazione dei registri. Alla conferma, tutti i registri verranno cancellati.



Finestra di dialogo Cancella registro.

16.3.3 Regole per la pulizia del registro

Fare clic sul pulsante **Regole per la pulizia del registro** nella barra degli strumenti principale per configurare le regole per conservare le voci del registro. In altre parole, questa opzione consente di specificare come pulire il registro dell'agente Acronis Backup for VMware.



Finestra di dialogo Regole per la pulizia del registro.

Selezionare la casella di controllo per abilitare l'opzione **Regole per la pulizia del registro**. Quindi, definire la dimensione massima della cartella del registro dell'agente (per esempio, in Windows XP/2003 Server: %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Acronis\vmProtect\VMMS\LogEvents).

Oltre al valore **Dimensioni massime del registro**, è possibile configurare la quantità di voci di registro da conservare.

I valori predefiniti per le impostazioni delle Regole per la pulizia del registro sono:

- Dimensioni massime del registro: 250 MB.
- Dimensioni del registro da conservare dopo la pulizia: 95%.

Il pulsante Ripristina impostazioni predefinite converte questi valori alle impostazioni predefinite.

Quando l'opzione **Regole per la pulizia del registro** è abilitata, dopo 100 voci di registro il programma confronterà le dimensioni reali del registro con le **dimensioni massime del registro** pre-impostate. Quando si supera la dimensione massima del registro, il programma elimina le voci di registro più vecchie. L'impostazione predefinita del 95% consente di conservare la maggior parte del registro. Con l'impostazione minima dell'1%, il registro sarà quasi pulito.

16.3.4 Salvataggio registri in un file

Fare clic sul pulsante **Salva su file** nella barra multifunzione per salvare le voci di registro filtrate dall'elenco dei registri. Questa operazione consente di richiamare il file in formato .zip con i registri selezionati e di salvarlo sul PC locale. Potrebbe essere necessario eseguire l'operazione Salva registri su file per la risoluzione dei problemi che si potrebbero presentare.

Inoltre è possibile salvare la cronologia completa delle voci dei registri di Acronis Backup for VMware selezionando il pulsante **Salva tutto su file**.

16.4 Gestione delle licenze

Fare clic su **Licenze** nella scheda **Configura** del menu multifunzione principale di Acronis Backup for VMware per aprire la pagina **Licenze**.

La visualizzazione **Licenze** fornisce una panoramica delle licenze importate in Backup for VMware Agent. Qui è possibile **Aggiungere** i numeri di serie delle licenze e **Rimuovere** l'associazione delle licenze agli host ESX(i) utilizzando i pulsanti corrispondenti nella barra degli strumenti. La rimozione dell'associazione delle licenze consente di renderle disponibili.

Lo schema di gestione delle licenze in Backup for VMware prevede che ogni CPU sull'host/cluster ESX(i) gestito consumi una licenza.

Alla prima esecuzione di Acronis Backup for VMware non sono presenti licenze associate a host/cluster ESX(i). Senza un'associazione di licenza, è possibile eseguire il backup delle MV solo nell'archivio di Acronis Cloud Backup come destinazione di backup. È possibile aggiungere una nuova licenza come descritto di seguito.

I numeri di serie importati (aggiunti) possono contenere un numero di licenza. La sezione a destra nella pagina **Licenze** mostra l'elenco dei numeri di serie, il numero di licenze, la relativa data di importazione e di scadenza.


La sezione a sinistra rappresenta l'elenco degli host/cluster ESX(i) con alcune licenze associate. Le licenze vengono associate a un host/cluster ESX(i) alla prima operazione di backup o ripristino con macchine virtuali in esecuzione sull'host. Nel caso di un cluster, le licenze verranno associate a tutti gli host inclusi nel cluster. Se un host viene rimosso dal cluster, la licenza non viene resa disponibile automaticamente. È possibile rimuovere l'associazione di licenza selezionando qui l'host/cluster ESX(i) e facendo clic sul pulsante **Rimuovi** nella barra degli strumenti. Le licenze che erano associate a questo host sono nuovamente disponibili e possono essere riutilizzate su un altro host/cluster ESX(i).



Pagina Gestione licenze, elenco Licenze.


16.4.1 Aggiunta di una licenza

È possibile aggiungere licenze copiandole e incollandole nel campo corrispondente o cercando il file con le licenze da importare. Acronis Backup for VMware supporta i file in formato .txt o .csv.



Pagina Gestione licenze, finestra di dialogo Aggiunta licenza.

All'aggiunta di nuove licenze si riceverà il seguente messaggio che indica il numero di licenze aggiunte.



Pagina Gestione licenze, messaggio "Aggiunta eseguita correttamente".

16.4.2 Errore aggiunta licenza

L'aggiunta di una licenza potrebbe fallire a causa dei seguenti motivi:


- La licenza è già importata.
- La licenza non è corretta.

Potrebbero essere presenti anche altri problemi. Se si è certi che la licenza sia corretta, ma non è ancora possibile aggiungerla, contattare il supporto Acronis (p. 117).

16.4.3 Rimozione licenza/host ESX(i)

Scegliere uno degli host/cluster ESX(i) nell'elenco e selezionare il pulsante **Rimuovi**. L'assegnazione della licenza verrà azzerata per l'host ESX(i) selezionato e le licenze verranno rese disponibili. Le licenze verranno riassegnate automaticamente a questo host se si eseguono operazioni di backup o ripristino con una delle macchine in esecuzione in questo host.

È necessario confermare la rimozione dell'associazione della licenza scegliendo **Sì** nella finestra di dialogo.



Pagina Gestione licenze, finestra di dialogo "Rimuovi licenza".

16.4.4 Licenze disponibili

Con Acronis Backup for VMware è possibile utilizzare diversi tipi di licenze:

- Licenze standard di Acronis vmProtect 6/7/8
- Licenze di aggiornamento di Acronis Backup for VMware

- Licenze standard di Acronis Backup for VMware
- Licenze di prova di Acronis Backup for VMware

Acronis Backup for VMware utilizza uno schema di licenze "per socket", dove ciascun socket CPU di un host ESX(i) richiede una licenza di Acronis Backup for VMware. Le licenze vengono assegnate all'host ESX(i) al primo backup o alla prima replica di una MV da questo host ESX(i). Se questo host fa parte di un cluster VMware, anche le licenze verranno assegnate a tutti gli altri host ESX(i) inclusi al suo interno.

Tutti i numeri di serie con i rispettivi dettagli e il rispettivo stato sono elencati in base al tipo di licenza.

Acronis Backup for VMware utilizza licenze standard di Acronis Backup for VMware o licenze di aggiornamento di Acronis Backup for VMware. Per aggiungere una licenza di aggiornamento di Acronis Backup for VMware deve essere presente un numero sufficiente di licenze standard di Acronis vmProtect 6/7/8 già registrate, altrimenti l'aggiunta di una licenza di aggiornamento di Acronis Backup for VMware avrà esito negativo.

Il numero di licenze disponibili mostra quante licenze (licenze standard di Backup for VMware e licenze di aggiornamento di Backup for VMware) è ancora possibile utilizzare per l'assegnazione agli host ESX(i). Le licenze utilizzate sono le licenze già assegnate ai rispettivi host ESX(i). Numero totale di licenze utilizzate e licenze disponibili combinate. Il numero delle licenze non aggiornate indica le licenze standard di vmProtect 6/7/8 per cui non sono state aggiunte licenze di aggiornamento di Backup for VMware.

16.5 Gestione degli host ESX(i)

Fare clic su **Host ESX(i)** nella scheda **Configura** del menu multifunzione principale di Acronis Backup for VMware per aprire la pagina Host **ESX(i)**.

16.5.1 Elenco host ESX(i)

La visualizzazione **Host** fornisce la panoramica e l'interfaccia di gestione degli host ESX(i)/vCenter registrati nelle impostazioni di Acronis Backup for VMware Agent. I pulsanti della barra multifunzione consentono di aggiungere altri host ESX(i) all'elenco o di rimuoverli.

Alla prima esecuzione di Acronis Backup for VMware non sono presenti host/cluster ESX(i). In questa pagina è possibile aggiungere nuovi host ESX(i) come descritto di seguito.

Dopo aver aggiunto un host ESX(i)vCenter, esso verrà visualizzato nell'elenco degli host.



Pagina Configurazione host ESX(i), Elenco Host.


L'aggiunta di un host ESX(i)/vCenter non vincolerà automaticamente le licenze ad esso. Verrà vincolato solo quando si esegue un'attività di backup/ripristino con una macchina virtuale in esecuzione su questo host. Dopo aver aggiunto un host ESX(i)/vCenter, sarà possibile eseguire attività di backup/ripristino con le macchine virtuali in esecuzione su di esso.

La rimozione di un host ESX(i)/vCenter provocherà la scomparsa di tutte le attività applicate alle macchine virtuali in esecuzione su di esso. Se l'attività include macchine virtuali di host ESX(i) diversi, la rimozione di uno di questi host ESX(i) dalla configurazione non provocherà la rimozione dell'attività.

Per gestire correttamente un host ESX(i)/vCenter, sono necessarie le credenziali di accesso. È possibile immettere le credenziali in questa posizione; esse verranno registrate fino alla rimozione dell'host ESX(i)/vCenter o alla modifica manuale delle credenziali. L'operazione di modifica delle credenziali potrebbe essere necessaria se la politica aziendale richiede la modifica delle password a causa delle limitazioni di sicurezza. Per questo, selezionare host ESX(i)/vCenter nell'elenco e selezionare il pulsante **Modifica credenziali** a destra.

16.5.2 Aggiunta host ESX(i)

Per aggiungere un host ESX(i)/vCenter, è necessario fornire l'indirizzo IP/nomehost e le credenziali utente per accedere all'host ESX(i)/vCenter desiderato. È possibile specificare anche la porta personalizzata. È possibile verificare la connessione con il pulsante **Prova connessione** per assicurarsi che le credenziali fornite siano corrette. Selezionare **Salva** per aggiungere l'host ESX(i)/vCenter.



Pagina Gestione host ESX(i), finestra di dialogo Immettere le credenziali host/vCenter.


16.5.3 Aggiunta di un host ESX(i) che fa parte di vCenter

Quando si aggiunge direttamente un host ESX(i) che fa parte di vCenter anziché aggiungere il vCenter stesso, il problema principale è che Acronis Backup for VMware Agent non sarà in grado di tracciare le modifiche effettuate sull'host ESX(i) per conto del vCenter. Ciò potrebbe provocare risultati imprevedibili. Per esempio, se si esegue una MV dal backup, allo smontaggio i file temporanei non verranno eliminati dall'host ESX(i), poiché saranno bloccati dal vCenter. Per questo, si consiglia di aggiungere vCenter anziché aggiungere host ESX(i) separati.

Quando si prova ad aggiungere un host ESX(i) che fa parte di vCenter, si riceverà il seguente messaggio di avviso. Fare clic su **No** per aggiungere il vCenter.

16.5.4 Credenziali di accesso

L'operazione di modifica delle credenziali potrebbe essere necessaria se la politica aziendale richiede la modifica della password a causa delle limitazioni di sicurezza. Selezionare l'host ESX(i)/vCenter nell'elenco, fare clic su **Modifica credenziali** e fornire le informazioni di login/password per la connessione all'host ESX(i)/vCenter. Se si sta eseguendo Acronis Backup for VMware in un ambiente di dominio, il nome utente deve essere specificato nel formato dominio\nomeutente. È possibile verificare la connessione con il pulsante **Prova connessione** per assicurarsi che le credenziali fornite siano corrette. Selezionare **OK** per aggiungere l'host ESX(i)/vCenter.



Pagina Gestione degli host ESX(i), finestra di dialogo Immettere le credenziali.

16.5.5 Rimozione host ESX(i)

La rimozione di un host ESX(i) dalla configurazione di Acronis Backup for VMware potrebbe essere necessaria se si prevede di non eseguire più operazioni di backup/ripristino sulle macchine virtuali in esecuzione su questo host ESX(i). Le licenze assegnate a questo host non verranno rimosse automaticamente. Per rimuovere le licenze di associazione, è necessario passare alla pagina Configura -> Licenze (p. 103).

La rimozione di un host ESX(i)/vCenter provocherà il malfunzionamento dell'attività esistente; quindi, eseguendo questa operazione verrà visualizzato il seguente messaggio di avviso:

"Si sta per rimuovere un host ESX(i)/vCenter mentre sono presenti attività di backup o di ripristino associate alle macchine virtuali in esecuzione su di esso. Queste attività potrebbero non funzionare più correttamente. Continuare?"

Scegliendo **Sì** si provocherà la scomparsa di tutte le attività di Acronis Backup for VMware applicate alle macchine virtuali in esecuzione su questo host ESX(i)/vCenter. Se l'attività includeva diversi host ESX(i), essa verrà modificata automaticamente per rimuovere macchine virtuali non necessarie dalla configurazione dell'attività. Questo lascia solo le macchine virtuali che possono essere gestite dagli host ESX(i) rimanenti nella registrazione.



Pagina Gestione degli host ESX(i), finestra di dialogo Rimuovi host.

16.6 Gestione impostazioni

16.6.1 Abbonamento a Cloud Backup

Andare alla scheda **Configura**, fare clic su **Impostazioni dell'agente** e selezionare la sezione **Abbonamento a Acronis Cloud Backup**.

Per prima cosa è necessario specificare le credenziali di accesso a Acronis Cloud Backup Storage e fare clic su **OK**. Assicurarsi di disporre di un account nel sito Web di Acronis. Se non si dispone di un account, è necessario crearlo.

Quindi selezionare dall'elenco l'abbonamento disponibile che si desidera assegnare alla macchina e fare clic su **Attiva ora**. Facendo clic su **OK** per confermare, l'abbonamento selezionato diventa attivo. L'attivazione può richiedere alcuni minuti e, una volta terminata, verranno visualizzate la macchina selezionata, la quota utilizzata e la data di scadenza nell'elenco degli abbonamenti attivati. Se si desidera aumentare la quota di archiviazione o il periodo di abbonamento, andare alla pagina Web della gestione dell'account e aggiornare o rinnovare l'abbonamento.

Notare che gli abbonamenti a Cloud Backup sono indipendenti dalle licenze Backup for VMware, il che significa che disporre di un abbonamento valido a Acronis Backup for VMware Cloud Backup consente di eseguire i backup delle MV nel cloud senza disporre di licenze Cloud Backup for VMware. In altre parole non vi è alcuna dipendenza dalla quantità di socket degli host ESXi. È possibile eseguire il backup di un numero qualsiasi di MV utilizzando solamente l'abbonamento a Cloud Backup.

16.6.2 Proxy di Cloud Backup

Andare alla scheda **Configura**, fare clic su **Impostazioni dell'agente** e selezionare la sezione **Proxy di Acronis Cloud Backup**.

Le impostazioni del proxy di Cloud Backup sono valide solo per eseguire il backup e il ripristino da Acronis Cloud Backup Storage tramite Internet.

Questa opzione stabilisce se l'agente di Acronis effettuerà la connessione a Internet attraverso un server proxy.

Notare che Acronis Backup for VMware Cloud Backup Storage supporta solo server proxy HTTP e HTTPS.



Impostazioni di configurazione, Proxy di Cloud Backup.

Per configurare le impostazioni del server proxy:

Selezionare la casella di controllo **Usa un server proxy**.

- In **Indirizzo**, specificare il nome di rete o l'indirizzo IP del server proxy, ad esempio: proxy.esempio.com o 192.168.0.1.
- In Porta, specificare il numero della porta del server proxy, ad esempio: 80
- Se il server proxy richiede l'autenticazione, specificare le credenziali nei campi Nome utente e Password.

Per testare le impostazioni del server proxy, fare clic sul pulsante Prova connessione.

Per applicare le impostazioni, fare clic su Salva.

Se non si conoscono le impostazioni del server proxy, contattare l'amministratore della rete o il provider dei servizi internet per richiedere assistenza.

In alternativa, è possibile provare a rilevare tali impostazioni dalla configurazione del browser Web. Di seguito è indicato come trovarle nei 3 browser più comuni.


- Microsoft Internet Explorer. Nel menu Strumenti, selezionare Opzioni Internet. Nella scheda Connessioni, selezionare Impostazioni LAN.
- Mozilla Firefox. Nel menu Strumenti (accessibile tramite il pulsante principale di Firefox o premendo il pulsante sulla tastiera), fare clic su Opzioni e selezionare Avanzate. Nella scheda Rete, in Connessione, selezionare Impostazioni.
- Google Chrome. In Opzioni, selezionare Roba da smanettoni. In Rete, selezionare Modifica impostazioni proxy.

16.6.3 Password dell'agente

Per modificare la **Password utente** andare alla scheda **Configura**, fare clic su **Impostazioni dell'agente** e selezionare la sezione **Password dell'agente**.

Qui è possibile modificare la password per l'utente dell'Agente di Acronis Backup for VMware. Non è possibile modificare il nome utente (login). Per modificare la password è prima necessario fornire la vecchia password e quindi immettere e confermare la nuova password nei campi corrispondenti.

Notare che l'opzione **Gestione della password dell'agente** è disponibile solo quando l'agente è installato come Appliance virtuale (p. 20). Per la connessione all'Agente per Windows (p. 22), Acronis Backup for VMware utilizza utenti e account Windows (qualunque account con permessi di accesso locale: l'utente deve essere aggiunto al criterio di protezione **Consenti accesso locale** in **Start** -> **Secpol.msc** -> **Criteri locali** -> **Assegnazione diritti utente**).



Impostazioni di configurazione, Password utente.

16.6.4 Configurazione esportazione/importazione

Andare alla scheda **Configura**, fare clic su **Impostazioni dell'agente** e selezionare la sezione **Esportazione/importazione**.


Qui è possibile esportare e importare la configurazione dell'agente di Acronis Backup for VMware (agente di Windows/appliance virtuale). Questa funzionalità permette di proteggere l'agente da possibili arresti anomali software/hardware esportando la configurazione corrente e ripristinandola se necessario. È inoltre possibile importare la configurazione salvata su un altro agente se dovesse essere necessario reinstallarla per qualsiasi motivo.

Configurazione esportazione

Fare clic sul pulsante **Esporta** per salvare le attività di Acronis Backup for VMware e un'altra configurazione di infrastruttura in file .xml nel computer locale. La configurazione esportata include:

- Un elenco di host ESX(i) aggiuntivi con credenziali per accedere a questi host/vCenter.
- Una lista di licenze aggiuntive.


- Tutte le attività correnti e le loro pianificazioni.
- Le posizioni dei backup recenti come cartelle locali, condivisione di rete, FTP/SFTP, Acronis Cloud Backup.
- Le impostazioni di backup/ripristino predefinite con le credenziali per le notifiche e-mail e la protezione dell'archivio (se impostato).
- Impostazioni del proxy di Acronis Cloud Backup.
- Regole di pulizia del registro.



Impostazioni di configurazione, configurazione esportazione/importazione.

Configurazione importazione

Sfogliare per selezionare il file di configurazione salvato, quindi fare clic sul pulsante **Importa** per avviare la procedura di importazione. Tenere presente che la vecchia configurazione di Acronis Backup for VMware (licenze, host ESX(i) e vCenter aggiuntivi, tutte le attività e la posizione del backup recente, backup predefinito e impostazioni di ripristino) verrà eliminata e sostituita con la configurazione del file di configurazione selezionato.



Impostazioni di configurazione, configurazione importazione.

17 Procedure consigliate

In questa sezione verranno forniti degli esempi di alcune operazioni con Acronis Backup for VMware.

Dopo aver installato Acronis Backup for VMware Agent è necessario connetterlo con le proprie credenziali di accesso.

1. Aggiunta host ESX(i)

Prima di tutto, per poter eseguire backup e altre operazioni, è necessario specificare l'indirizzo IP/nomehost e le credenziali del vCenter o del singolo host ESX(i) in cui sono in esecuzione le macchine virtuali. Fare clic su **Configura host ESX(i)** nell'**Avvio rapido** del **Pannello di controllo** o passare alla visualizzazione **Host ESX(i)** nel menu **Configura** e selezionare **Aggiungi**. Specificare il server vCenter o ESX(i) e le relative credenziali di accesso. È possibile ottenere informazioni dettagliate nella sezione "Gestione host ESX(i)" (p. 106).

2. Aggiungi licenze

La configurazione di un host ESX(i) non vincolerà automaticamente le licenze ad esso. È necessario seguire la pagina Licenze per configurare le licenze. Fare clic su Configura licenze nell'Avvio rapido del Pannello di controllo o selezionare la visualizzazione Licenze nel menu Configura. Quindi fare clic su Aggiungi e inviare il codice di licenza. È possibile ottenere informazioni dettagliate nella sezione "Gestione licenze" (p. 103).

Dopo aver eseguito questa procedura è possibile iniziare il backup dell'infrastruttura virtuale.

17.1 Backup di macchine virtuali in una condivisione di rete

Verrà discusso come creare un backup di diverse (ad esempio 5) macchine virtuali e salvarle in una condivisione di rete.

Dopo aver configurato gli host ESX(i) e le Licenze, è necessario eseguire la procedura guidata Crea attività di backup, che guiderà attraverso tutti i passaggi della procedura di backup. Fare clic su Crea attività di backup nell'Avvio rapido del Pannello di controllo o selezionare Backup nella scheda Home del menu principale. Quindi passare alla procedura guidata Nuova attività di backup. È possibile reperire informazioni dettagliate nella sezione "Creazione di un backup di macchine virtuali" (p. 37).

Nel passaggio 1 della procedura guidata **Nuova attività di backup** selezionare 5 macchine virtuali. Quindi nel passaggio 2 cercare la posizione della condivisione di rete desiderata in cui conservare gli archivi di backup. Nei passaggi 3 e 4 selezionare la pianificazione desiderata e il metodo di backup. Quindi terminare la procedura guidata. L'attività di backup creata svolgerà l'operazione necessaria. È possibile visualizzare l'avanzamento di questa attività sia nella visualizzazione **Pannello di controllo** che nella visualizzazione **Attività** (**Visualizza->Attività**) dell'interfaccia di Acronis Backup for VMware.

17.2 Ripristino di un backup di una macchina virtuale in una nuova posizione

Il backup è stato creato. Si consideri come eseguire il ripristino della macchina virtuale di cui è stato eseguito il backup, per esempio in una nuova posizione.

Per eseguire questa operazione, è necessario eseguire la procedura guidata **Attività ripristino di backup**, che guiderà attraverso tutti i passaggi della procedura di ripristino. Fare clic su **Ripristina** nella scheda **Home** del menu principale. Quindi passare alla procedura guidata. È possibile reperire informazioni dettagliate nella sezione "Ripristino di un backup di macchine virtuali" (p. 60).

Nel primo passaggio della procedura guidata, selezionare una macchina virtuale di cui è stato eseguito il backup. Nel passaggio 2 selezionare la nuova posizione desiderata in cui ripristinare la macchina. Nel passaggio 3 selezionare le preferenze dell'attività di ripristino, quindi terminare la procedura guidata. Fare clic su **Esegui adesso** per ripristinare la macchina direttamente o su Salva per ripristinarla in seguito.

17.3 Ripristino di file/cartelle

I primi due casi mostrano come eseguire le operazioni di backup e ripristino con Acronis Backup for VMware. Si consideri un ulteriore esempio del ripristino dei file selezionati da un archivio specifico. Questo si verifica quando è necessario ripristinare solo un unico file o alcuni file da un archivio di backup, senza ripristinare la macchina virtuale completa.

Eseguire la procedura guidata di **Ripristino di file** selezionando **Ripristino di file** nella scheda **Home** del menu principale. Nel primo passaggio della procedura guidata Ripristino di file è necessario selezionare il punto di ripristino per la macchina virtuale che definisce lo stato della MV da cui si desidera estrarre i file o le cartelle. Quindi al secondo passaggio selezionare i file necessari per il ripristino e fare clic su **Download**. È possibile reperire informazioni dettagliate sul **Ripristino di file** nella sezione "Ripristino di file" (p. 67).

Verrà ora discusso un altro modo di eseguire la stessa procedura guidata accedendo al punto di ripristino direttamente dalla visualizzazione **Punti di ripristino**. Passare alla scheda **Visualizza** e fare clic su **Punti di ripristino**. Selezionare lo stato della macchina virtuale da cui si desidera ripristinare i file. Dopo aver selezionato il punto di ripristino esatto nella sezione a destra, fare clic sul pulsante **Ripristino di file** nel menu contestuale. Si passerà alla procedura guidata **Ripristino di file**, in cui il Passaggio 1 sarà già pre-compilato con il punto di ripristino selezionato e sarà necessario semplicemente fare clic su **Avanti** per procedere al Passaggio 2. Quindi sarà necessario selezionare i file e/o le cartelle da ripristinare e fare clic su **Download**.

18 Supporto

18.1 Assistenza tecnica

Programma di manutenzione e supporto

Se è necessaria assistenza con il prodotto, visitare http://www.acronis.com/support/

Aggiornamenti del prodotto

È possibile scaricare gli ultimi aggiornamenti dei prodotti software Acronis registrati dal nostro sito Web in qualsiasi momento dopo aver effettuato l'accesso al proprio **Account** (https://www.acronis.it/my) e aver registrato il prodotto. Consultare **Registrazione dei prodotti Acronis sul sito Web** (http://kb.acronis.com/content/4834) e **Guida di utilizzo del sito Web Acronis** (http://kb.acronis.com/content/8128).

18.2 Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'utilizzo di Acronis Backup for VMware o quando si contatta il Supporto tecnico Acronis, salvare i registri di lavoro e inviarli. Visitare la pagina **Registri** (p. 100) e fare clic su **Salva tutto su file** (p. 103).

Ulteriori informazioni su come contattare il Supporto tecnico Acronis sono disponibili all'indirizzo http://www.acronis.it/support/.

19 Glossario

A

Agente (Agente di Acronis Backup for VMware)

Un'applicazione che esegue il backup e il ripristino delle macchine virtuali e consente altre operazioni di gestione dell'infrastruttura VMware ESX(i), come la gestione delle attività e operazioni con i backup e le macchine disponibili, ecc.

Acronis Backup for VMware include l'agente per il backup delle macchine virtuali che si trovano in un server di virtualizzazione di VMware ESX(i) a cui l'agente è connesso. Potrebbero essere presenti diversi host ESX(i) o un vCenter gestito da un agente. La prassi consigliata è registrare vCenter sull'agente anziché su host ESX(i) specifici gestiti da questo vCenter. Altrimenti, vMotion (p. 127) non sarà supportato.

Il componente dell'agente può essere sia basato su Windows, per esempio installato su una piattaforma Windows, che basato su un'appliance, per esempio in esecuzione su una macchina virtuale speciale in un host ESX(i).

Agente di avvio

Un'utilità di ripristino di avvio che include la funzionalità di backup dell'Agente di Acronis Backup for VMware (p. 118). È utilizzato comunemente per la migrazione P2V (p. 125). L'agente di avvio è basato su kernel Linux. E' possibile avviare una macchina in un agente di avvio utilizzando il supporto di avvio (p. 126). È possibile configurare e controllare le operazioni solo localmente tramite la GUI.

Archivio

Vedere Archivio di backup (p. 119).

Archivio crittografato

Un archivio di backup (p. 119) crittografato secondo Advanced Encryption Standard (AES). Quando l'opzione di crittografia e una password per l'archivio sono impostate nelle opzioni di backup (p. 125), ogni backup appartenente all'archivio viene crittografato dall'agente (p. 118) prima di salvare il backup nella relativa destinazione.

L'algoritmo crittografico AES opera nella modalità Cipher-block chaining (CBC) e utilizza una chiave generata in modo casuale con una dimensione definita dall'utente di 128, 192 o 256 bit. La chiave di crittografia viene poi crittografata con AES-256 utilizzando un hash SHA-256 della password come chiave. La password stessa non viene memorizzata in nessun luogo del disco o nel file di backup; l'hash della password viene utilizzato per motivi di verifica. Con questa sicurezza a due livelli, i dati di backup sono protetti da ogni accesso non autorizzato, ma non è possibile ripristinare una password perduta.

Archivio di backup (archivio)

Un set di backup (p. 120) creati e gestiti da un'attività di backup (p. 120). Un archivio in formato modalità legacy può contenere diversi backup completi (p. 120), incrementali (p. 121) e differenziali (p. 120). Un archivio in formato sempre incrementale (p. 119) può contenere solo backup incrementali (il primo backup sarà sempre completo). I backup appartenenti allo stesso archivio sono sempre archiviati nella stessa posizione. Più attività di backup possono eseguire il backup degli stessi dati di origine nello stesso archivio, ma uno scenario di base consiste in "un'attività – un archivio".

I backup in un archivio sono gestiti dall'attività di backup. Le operazioni manuali con gli archivi (convalida (p. 121), visualizzazione dei contenuti, montaggio ed eliminazione di backup) devono essere eseguite solo utilizzando Acronis Backup for VMware. Non modificare archivi e backup utilizzando strumenti non appartenenti ad Acronis, come Esplora risorse o gestori di terzi.

Archivio in Modalità legacy

Vedere Archivio di backup (p. 119).

Archivio Sempre incrementale

Un formato archivio (p. 118) di nuova generazione che può contenere molti backup (p. 120) di diverse macchine virtuali. Tutti i backup vengono salvati in questo archivio in modalità incrementale (p. 121). Fisicamente tutti i dati si trovano all'interno di un file, a differenza del formato archivio in Modalità legacy, in cui ogni backup è archiviato in un file in formato TIB separato. Di seguito è presente una descrizione del metodo di esecuzione della rotazione dei backup all'interno dell'archivio Sempre incrementale:

Quando un backup scade in base alle regole di conservazione predefinite (che indicano, per esempio, "elimina tutti i backup più vecchi di 5 giorni"), il programma contrassegna i vecchi blocchi che appartengono al backup scaduto come "disponibili". I blocchi con dipendenze del backup scaduto (possono essere utilizzati nei backup più recenti grazie alla tecnologia di backup incrementale) non sono contrassegnati come "disponibili" per garantire la coerenza dell'archivio. L'archivio occuperà ancora lo stesso spazio di prima all'interno dell'archivio. Tuttavia, i backup più recenti salvati in questo archivio scriveranno i dati prima nei blocchi "liberi" e aumenteranno le dimensioni totali dell'archivio solo quando tutti i blocchi "liberi" sono utilizzati.

Questo approccio consente di mantenere le dimensioni dell'archivio quanto più ridotte possibile e impedisce una crescita indefinita.

Attività

In Acronis Backup for VMware, un'attività è una sequenza di azioni da eseguire su una macchina registrata in un certo momento o quando si verifica un determinato evento. Le azioni sono descritte in un file di script xml. La condizione di avvio (pianificazione) è presente nelle chiavi di registro protette (per l'Agente basato su Windows) o in file protetti (per l'Agente basato su appliance).

Attività di backup (Attività)

Un set di regole che specificano in che modo la macchina virtuale o un set di macchine virtuali verranno protette. Un'attività di backup specifica:

- I dati di cui eseguire il backup (ovvero di quali macchine eseguire il backup).
- Dove memorizzare l'archivio di backup (il nome e la posizione dell'archivio di backup).
- Lo schema di backup, che include la pianificazione e le regole di conservazione del backup [facoltativo].
- [Facoltativo] Le regole di convalida dell'archivio.
- Le opzioni di backup.

Per esempio, un'attività di backup può contenere le seguenti informazioni:

- Backup delle macchine virtuali "VM1", "VM2" (sono i dati che verranno protetti dall'attività).
- Impostare il nome dell'archivio di backup come VolumeSistema e la sua posizione come \\server\backups\.
- Esegui un backup completo (p. 118) mensilmente l'ultimo giorno del mese alle 10:00 e il backup incrementale la domenica alle 22:00 (per gli archivi con formato di vecchia generazione). Elimina i backup più vecchi di 3 mesi (questo è uno schema di backup).
- Convalida l'ultimo backup subito dopo la sua creazione (questa è una regola di convalida).
- Proteggi l'archivio con una password (questa è un'opzione).

Fisicamente, un'attività di backup è un set di azioni predefinite configurate per l'esecuzione sul lato Agente (p. 118) secondo i parametri specificati (Opzioni di backup (p. 125)).

B

Backup

Il risultato di una singola operazione di backup (p. 125) come unico punto di ripristino (p. 126) all'interno di un archivio (p. 119). Fisicamente, è un file che contiene una copia dei dati del backup (volumi di macchina virtuale) della data e dell'ora specifica per una macchina virtuale specifica. I file di backup creati da Acronis Backup for VMware hanno un'estensione TIB. Un file di backup può includere dati utili di più macchine oltre ai metadati necessari.

Backup completo

Un backup (p. 120) autosufficiente contenente tutti i dati selezionati per il backup. Per ripristinare i dati da un backup completo, l'accesso a qualunque altro backup non è necessario.

Backup differenziale

Un backup differenziale memorizza le modifiche dei dati rispetto all'ultimo backup completo (p. 120). È necessario accedere al backup completo corrispondente per ripristinare i dati da un backup differenziale.

Backup incrementale

Un backup (p. 120) che memorizza le modifiche dei dati rispetto all'ultimo backup. È necessario accedere ad altri backup dallo stesso archivio (p. 118) per ripristinare i dati da un backup incrementale.

C

CBT (Changed Block Tracking)

Una funzionalità di VMware ESX(i) che consente di identificare quali blocchi dei dischi virtuali sono cambiati e di trasferire solo questi blocchi durante la procedura di backup/replica. Per esempio quando si utilizza la tecnologia CBT, la velocità del backup incrementale può aumentare fino a 20 volte.

Console (Acronis Backup for VMware Management Console)

La console è l'interfaccia utente basata su Web fornita dall'Agente di Acronis Backup for VMware per accedere alle funzionalità del prodotto. Questa interfaccia è accessibile da qualunque browser Internet supportato visitando l'URL specificato, per esempio https://192.168.0.23:9876/, dove 192.168.0.23 è l'indirizzo IP dell'Agente di Acronis Backup for VMware (p. 118) e 9876 è la porta. Utilizzando la connessione diretta agente-console basata sul Web, l'amministratore esegue la gestione diretta (p. 123).

Convalida

Un'operazione che controlla la possibilità di ripristino dei dati da un backup (p. 120).

La convalida di un backup di macchina virtuale calcola una somma di controllo per ogni blocco di dati salvato nel backup. Questa procedura è anche la più dispendiosa in termini di risorse.

Mentre una convalida eseguita correttamente implica un'elevata probabilità di successo del ripristino, non controlla tutti i fattori che influenzano la procedura di ripristino. Se si esegue il backup del sistema operativo, solo un ripristino di prova in una macchina virtuale nuova/esistente o in una macchina virtuale dal backup è in grado di garantire il ripristino corretto in futuro.

D

Datastore

Un contenitore logico che conserva i file della macchina virtuale e altri file necessari per le operazioni con la macchina virtuale. I datastore possono essere presenti su diversi tipi di archivi fisici, inclusi archivi locali, iSCSI, Fibre Channel SAN o NFS. Un datastore può essere basato su VMFS o su NFS.

Deduplicazione

Un metodo per archiviare una volta sola diversi duplicati delle stesse informazioni.

Acronis Backup for VMware è in grado di applicare la tecnologia di deduplicazione a qualunque archivio di backup (p. 119) sia in formato archivio Modalità legacy (p. 119) che Sempre incrementale (p. 119). Ciò riduce lo spazio di archiviazione occupato dagli archivi, il traffico di backup e l'utilizzo della rete durante il backup.


La deduplicazione in Acronis Backup for VMware consente di gestire i dati da un unico archivio di backup. Per esempio se i backup vengono salvati in 2 archivi diversi (anche se si trovano nella stessa posizione) non saranno presenti relazioni tra questi archivi ed essi potrebbero contenere dati duplicati.

Disco dinamico

Un disco rigido gestito dal Logical Disk Manager (LDM) che è disponibile in Windows a partire dalla versione Windows 2000. LDM aiuta a posizionare flessibilmente i volumi su una periferica di archiviazione per tollerare meglio gli errori, per migliori prestazioni o maggiori dimensioni del volume.

Un disco dinamico può utilizzare lo stile di partizione del record di avvio principale (MBR) o la tavola di partizione GUID (GPT). In aggiunta a MBR o GPT, ogni disco dinamico dispone di un database nascosto in cui il LDM memorizza la configurazione dei volumi dinamici. Ogni disco dinamico conserva tutte le informazioni di tutti i volumi dinamici esistenti nel gruppo disco, e ciò rende più affidabile l'archiviazione. Il database occupa l'ultimo 1 MB in un disco MBR. Su un disco GPT, Windows crea la partizione dedicata ai Metadati LDM, utilizzando lo spazio della Microsoft Reserved Partition (MSR).

Disco 1	MBR				Database LDM
					1 MB
					1 1410
Disco	MBR	GPT	Microsoft	Database	GPT
2	di		Reserved	LDM	
	protezion		Partition (MSR)		



Dischi dinamici organizzati sul disco MBR (Disco 1) e GPT (Disco 2).

Per ulteriori informazioni sui dischi dinamici, fare riferimento agli articoli della Microsoft Knowledge Base:

Disk Management (Windows XP Professional Resource Kit) http://technet.microsoft.com/it-it/library/bb457110.aspx.

816307 Procedure consigliate per l'utilizzo di dischi dinamici in computer basati su Windows Server 2003 http://support.microsoft.com/kb/816307/it.

DRS (Distributed Resource Scheduler)

Una funzionalità specifica di VMware vCenter che consente il bilanciamento automatico del carico per un cluster ESX(i) utilizzando vMotion (p. 127).

G

Generatore di supporti

Uno strumento dedicato per la creazione di supporti di avvio (p. 126).

Gestione diretta

Qualunque operazione di gestione effettuata sull'Agente (p. 118) utilizzando la connessione console (p. 121)-agente (p. 118).

GFS (Grandfather-Father-Son)

Uno schema di backup (p. 126) popolare per mantenere un eccellente compromesso tra le dimensioni di un archivio di backup (p. 119) e il numero dei punti di ripristino (p. 126) disponibili dall'archivio. GFS permette il ripristino con risoluzione giornaliera per gli ultimi giorni, con risoluzione settimanale per le ultime settimane e risoluzione mensile per qualsiasi momento precedente.

Per maggiori informazioni fare riferimento allo schema di backup GFS.

Gruppo di dischi

Un numero di dischi dinamici (p. 122) nei quali vengono archiviati i dati di configurazione comuni nei database LDM (Logical Disk Manager) e che perciò è possibile gestire come un unico disco. Normalmente, tutti i dischi dinamici creati nello stesso computer sono membri dello stesso gruppo di dischi.

Appena il primo disco dinamico viene creato dal LDM o da un altro strumento di gestione dei dischi, è possibile trovare il nome del gruppo di dischi nella chiave di registro

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmio\Boot Info\Primary Disk

Group\Name.

I dischi creati o importati successivamente verranno aggiunti allo stesso gruppo di dischi. Il gruppo esiste finché esiste almeno uno dei suoi membri. Una volta che l'ultimo disco dinamico è stato scollegato o convertito in un disco di base, il gruppo viene interrotto, sebbene il suo nome venga conservato nella chiave di registro indicata precedentemente. Nel caso in cui un disco dinamico venga creato o collegato nuovamente, viene creato un gruppo di dischi con un nome incrementale.

Quando viene spostato su un'altra macchina, un gruppo di dischi è considerato come 'estraneo' e non è possibile utilizzarlo finché non è importato nel gruppo disco esistente. Con l'importazione vengono aggiornati i dati di configurazione sia sui dischi locali che su quelli esterni, così che formino un'unica entità. Un gruppo esterno viene importato così com'è (avrà il nome originale) se non esiste un gruppo di dischi sulla macchina.

Per maggiori informazioni sui gruppi del disco, fare riferimento agli articoli della Microsoft Knowledge Base:

222189 Descrizione dei gruppi di dischi in Gestione Disco di Windows http://support.microsoft.com/kb/222189/it-it/.

Н

High Availability (HA)

Funzionalità specifica di VMware vCenter che, in caso di errore hardware del cluster, consente di riavviare automaticamente i server virtuali su un altro host nel cluster.

M

Macchina (Macchina virtuale)

Un computer virtuale identificato unicamente da un'installazione del sistema operativo.

Macchina registrata

Una macchina virtuale gestita da Acronis Backup for VMware Agent. Tutte le macchine virtuali che si trovano sull'host ESX(i) o vCenter sono registrate automaticamente e possono essere gestite da Acronis Backup for VMware Agent.

0

Operazione di backup

Un'operazione che crea una copia dei dati esistenti sul disco rigido della macchina per ripristinare o riconfigurare i dati ad una data e ad un'ora specificate.

Opzioni di backup

Configurazione dei parametri di un'operazione di backup (p. 125), come la protezione di un archivio, l'esclusione dei file di origine o il livello di compressione dei dati. Le opzioni di backup sono una parte di un'attività di backup (p. 120).

P

P₂V

Migrazione di una macchina fisica in un ambiente virtuale. Di solito la procedura P2V include i seguenti passaggi:

- Creare un backup delle macchine fisiche utilizzando il supporto di avvio (p. 126) speciale.
- Ripristinarlo nell'ambiente virtuale (server ESX(i)).

Pool di risorse

Un termine di VMware che descrive i concetti di gestione delle risorse nell'ambiente virtualizzato ESX(i). Un pool di risorse fornisce un modo per dividere le risorse di un host ESX(i) autonomo o di un cluster ESX(i) in pool più piccoli. Un pool di risorse è configurato con un set di CPU e risorse di memoria condivise dalle macchine virtuali in esecuzione nel pool di risorse. I pool di risorse sono autonomi e isolati da altri pool di risorse.

È possibile combinare più server fisici in un unico pool di risorse che aggrega CPU e capacità di memoria.

Le macchine virtuali sono eseguite nei pool di risorse, di cui utilizzano le risorse. Questo consente di bilanciare costantemente i carichi di lavoro delle macchine virtuali all'interno dei pool di risorse. Quando il carico di lavoro aumenta, il vCenter Server alloca automaticamente risorse aggiuntive ed effettua in modo trasparente la migrazione delle macchine virtuali tra gli host nel pool di risorse.

Pulizia

Eliminazione dei backup (p. 120) da un archivio di backup (p. 119) per eliminare i backup obsoleti o prevenire il superamento delle dimensioni desiderate dell'archivio.

La pulizia consiste nell'applicare a un archivio le regole di conservazione impostate dall'attività di backup (p. 120) che produce l'archivio. Questa operazione controlla se l'archivio ha superato le sue

dimensioni massime e/o la presenza di backup scaduti. Ciò può risultare dall'eliminazione di backup a seconda che le regole di conservazione siano state violate o no.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale utente (p. 39).

Punto di ripristino

Data e ora a cui è possibile ripristinare i dati inclusi nel backup.

R

Regole di convalida

Una parte dell'attività di backup (p. 120). Le regole che definiscono quando e con quale frequenza eseguire la convalida e se convalidare l'intero archivio (p. 118) o l'ultimo backup nell'archivio.

Replica

Una procedura di replica della macchina virtuale in una nuova posizione (nuovo datastore e/o pool di risorse). In seguito a questa procedura verrà creata una macchina virtuale duplicata che viene eseguita in modo indipendente da quella originale.

S

Schema di backup

Una parte dell'attività di backup (p. 120) che include la pianificazione del backup, [facoltativo] le regole di conservazione e la pianificazione della pulizia (p. 125). Ad esempio: esegui il backup completo (p. 120) mensilmente l'ultimo giorno del mese alle 10:00 e il backup incrementale (p. 121) la domenica alle 22:00 (per gli archivi (p. 118) con formato di vecchia generazione). Elimina i backup più vecchi di 3 mesi. Controlla tali backup ogni volta che l'operazione di backup è stata completata. Se il backup viene eseguito nella modalità Sempre incrementale (p. 119), non è necessario definirne il tipo, per esempio Completo o Incrementale.

Acronis Backup for VMware fornisce la possibilità di utilizzare schemi di backup ottimizzati ben noti come GFS (p. 123), per creare uno schema di backup personalizzato o eseguire il backup dei dati una volta sola.

Storage vMotion

Funzionalità specifica di VMware vCenter che consente lo spostamento di una macchina virtuale in esecuzione da una periferica di archiviazione a un'altra.

Supporto di avvio

Un supporto fisico (CD, DVD, unità flash USB o altro supporto riconosciuto dal BIOS di una macchina come periferica di avvio) che contiene l'agente di avvio (p. 118).

Il supporto di avvio di Acronis Backup for VMware è utilizzato per eseguire il backup di una macchina fisica per effettuare la migrazione P2V (p. 125).



Universal Restore (Acronis Universal Restore)

La tecnologia proprietaria Acronis che aiuta ad avviare Windows su hardware diverso o su una macchina virtuale. Universal Restore è in grado di gestire le differenze delle periferiche per l'avvio del sistema operativo, come controller di memoria, scheda madre o chipset.

In Acronis Backup for VMware la tecnologia Universal Restore è utilizzata principalmente per gli scenari di migrazione P2V (p. 125).

Universal Restore non è disponibile nel ripristino di Linux.



vApp

Un gruppo di macchine virtuali che possono essere gestite come un unico oggetto. Le vApp semplificano la gestione di applicazioni complesse e multilivello in esecuzione su più macchine virtuali interdipendenti. Le vApp dispongono delle stesse operazioni di base delle macchine virtuali e dei pool di risorse. Con le vApp, è possibile impostare l'ordine in cui le macchine virtuali nella vApp si accendono, assegnare automaticamente indirizzi IP alle macchine virtuali nella vApp e fornire personalizzazione a livello di applicazione.

In relazione al prodotto Acronis Backup for VMware, la "vApp" è considerata un contenitore per le MV. Questo contenitore dispone delle sue proprietà, incluse nel backup e ripristinate assieme alla vApp una volta che alcune delle sue parti (o la vApp completa) vengono ripristinate.

vCenter

VMware vCenter Server, precedentemente VMware VirtualCenter, gestisce in modo centralizzato gli ambienti di VMware vSphere, consentendo agli amministratori IT di esercitare un controllo notevolmente migliorato sull'ambiente virtuale rispetto ad altre piattaforme di gestione.

Per ulteriori dettagli consultare http://vmware.com/products/vcenter-server/.

In relazione al prodotto Acronis Backup for VMware, l'elemento "vCenter" è considerato un contenitore per l'infrastruttura virtuale ESX(i) che include datacenter, host ESX(i), ecc.

vMotion

Una funzionalità specifica di VMware vCenter che consente la migrazione di macchine virtuali guest operative tra host hardware simili, ma separati, che condividono lo stesso archivio. Ciascuna di queste transizioni è completamente trasparente per tutti gli utenti della macchina virtuale al momento della sua migrazione.

Volume dinamico

Ogni volume posizionato su dischi dinamici (p. 122) o, più precisamente, su un gruppo di dischi (p. 123). I volumi dinamici possono estendersi su più dischi. I volumi dinamici normalmente vengono configurati a seconda degli obiettivi desiderati:

- Per aumentare le dimensioni del volume (volume con spanning).
- Per ridurre il tempo di accesso (volume con striping).
- Per raggiungere una tolleranza agli errori introducendo una ridondanza (volumi con mirroring e RAID-5).

Quando si esegue il backup di macchine virtuali che contengono dischi dinamici, Acronis Backup for VMware esegue il backup dei volumi logici dinamici anziché della struttura completa dei dischi dinamici.